



Stickad haklapp

No. 2003-171-8082

Material:

1 nystan soft Go Handmade fg. 26
Rundsticka 3,5 mm, 60 cm
Virknål 2,5 mm
1 träknapp st. 15 mm

Stickfasthet:

23 maskor /10 cm
30 varv /10 cm

Köp garnet här:

<http://shop.hobbii.se/stickad-haklapp>

Vändmaskor

Kortvarv stickas längs med kanten.
Sticka vändmaskor enligt tekniken *German short rows*.
Flytta över garnet till andra sidan arbetet –över vänster sticka. Dra åt så det bildas en tvåbens-maskor (vändmaskor). Flytta över maskan på höger sticka. Vändmaskan stickas ihop som 1 maskor på nästa varv.

Ökningar

Plocka upp länken och sticka vriden räta.

Picotkant

Slutligen virka en picotkant längs med haklappens ytterkant.

Mönster

Lägg upp 58 maskor med två trådar på sticka 3,5 mm.

OBS! Första maska = kantmaska på alla varv. Kantmaskan lyfts räta på rätsidan och avigt på avigsidan

Sticka 1 varv avigt.

Sätt en markör i 15:e, 22:e, 29:e, 30:e, 37:e, 44:e maska.

Ökningar och kortvarv

Varv 1: Rätsidan: Sticka fram till 15:e maska, öka 1 m, sticka fram till 22:e maska, öka 1 m, sticka fram till den 29:e maska, öka 1 m (mitt fram på arbetet), sticka 30:e maska, öka 1 m, sticka till och med 37:e maska, öka 1 m, sticka till och med 44:e maska, öka 1 m, sticka färdigt varvet = 6 maskor ökade.

Varv 2: Avigsidan: Sticka avigt tills det återstår 4 maskor på varvet, vänd.

Varv 3: Gör en vändmaska, *sticka fram till och med ökningen, öka 1 m*, upprepa 3 gånger totalt (=mitt fram på arbetet), *sticka fram till nästa ökning, öka 1 m*, upprepa 3 gånger totalt, sticka tills det återstår 4 maskor på varvet, vänd.

Varv 4: Sticka avigt tills 4m återstår före första vändningen (inklusive vändmaska), vänd.

Fortsätt med vändningar på varje varv och ökningar på varje rätsida tills 12 ökningar totalt mitt fram. Sticka vidare över maskorna på vänster sticka. Alla vändmaskor stickas ihop som en rätmaska.

På nästa varv stickas knapphål.

Lyft av kantmaskan löst avigt, sticka 2 m tillsammans avigt, gör omslag, sticka aviga maskor varvet ut, varje vändmaska stickas ihop som 1m.

Sticka ett varv räta.

Maska av på avigsidan.

Klipp endast ena tråden och trä genom maskan. Den andre tråden används för virkning av en picotkant.

Kant

Byt till virknål 2,5 mm.

Picotkant

Picotkanten virkas såhär: 3 luftmaskor, 1 fastmaska i första luftmaska, 1 fastmaska i kanten på haklappen.

Virka en picot i var 3:e maska. Avsluta med 1 fastmaska.

Kant med fastmaskor

Virka 1 varv fastmaskor i haklappens bakre maskbågar.

Mycket nöje!