

Mönster

Sweater Louis

- Little One's & Tweens



Stickad i Teddy
- 100 % Polyester, 50 g/65 m.
Ribbstickade kanter i Cosy
- 60 % Bomull/40 % Akryl, 50 g/100 m.

GARNÅTGÅNG		
Strl.	Teddy	Cosy
3-4 år:	350 g	50 g
5-6 år:	450 g	50 g
7-8 år:	500 g	50 g
9-10 år:	600 g	50 g
11-12 år:	650 g	50 g

MATERIAL
Knappar 4 stk
Rundsticka: 3,0 och 3,5 mm
Stickfasthet:
19 m x 33 v = 10 x 10 cm
Svårighetsgrad:
★★★★ av 5

GARNÅTGÅNG

	Teddy	Cosy
3-4 år:	350 g	50 g
5-6 år:	450 g	50 g
7-8 år:	500 g	50 g
9-10 år:	600 g	50 g
11-12 år:	650 g	50 g

MATERIAL

Knappar 4 stk

Maskmarkörer

Maskhållare

Rundstickor: 3,0 mm och 3,5 mm, 60 och 80 cm

Stickfasthet: 19 maskor x 33 varv i slätstickning
på sticka 3,5 mm = 10 x 10 cm

Angivna garmängder är vägledande.

FÄRDIGA MÅTT

Stl. 3-4 år (5-6 år) 7-8 år (9-10 år) 11-12 år

Övervidd 63 (65) 72 (78) 84 cm.

Längd 37 (42) 45 (48) 50 cm.

Ärm längd 23 (28) 32 (36) 39 cm.

FÖRKLARINGAR

- Minska Sticka 2 maskor tillsammans genom båda maskbågarna bakifrån. I slutet av varvet: sticka 2 maskor tillsammans.
- Ökning Gör en ökning i öglan mellan maskorna, sticka den på rätsidan och aviga på avigsidan.
- Knapphål Maska av 2 maskor. På nästa varv lägg upp 2 maskor över de avmaskade maskorna
- (..) Anger mängder för de 7 storlekarna
- *...* Det som är mellan upprepas genom hela varvet.

Teddy

Har en textur som minner om söta gammaldags nallar. Perfekt för stickade teddyjackor och tröjor som är fantastiska att ha på sig. Ett garn som varken kräver speciella maskor eller tekniker för att få ett läckert och voluminöst resultat.

100% Polyester, 50 g/65 m.

Cosy

Är ett fast och formstabil kvalitetsgarn som är mjukt och skönt. Man kan säga att Cosygarnet har ett lite vintageaktigt uttryck - ett garn som både ger värme och som andas när man bär det.

60% Bomull/40% Akryl, 50 g/100 m.



Go handmade

kvallitetsdesign i en unik stil

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

- Stickas på rundsticka upp till ärmhålet, där arbetet delas.
- Yttersidan av fickan stickas fram och tillbaka och stickas sedan ihop med framstycket.
- Ärmarna stickas fram och tillbaka och sys sedan in.
- Maskor plockas upp i halsen.

SWEATER LOUIE

3-4 år (5-6 år) 7-8 år (9-10 år) 11-12 år

BAKSTYCKE OCH FRAMSTYCKE

Lägg upp **120 (124) 136 (148) 160** maskor på sticka 3,0 mm med en längd på 60 eller 80 cm i Teddy garn.

Sticka runt i ribbmönster, *1 rät, 1 avig*.

Sticka ytterligare **3** varv i ribbmönstret.

Placera en markör i början av varvet och en annan markör efter **60 (62) 68 (74) 80** maskor.

Den första markören markerar vänstersidan av arbetet, medan den andra markören markerar högersidan av arbetet.

Byt till sticka 3,5 mm med en längd på 60 eller 80 cm.

Fortsätt att sticka slätstickning (räta på rätsidan, aviga på avigsidan) resten av arbetet.

När arbetet mäter **5,5 (6,5) 6,5 (7,5) 8,5** cm, påbörjas fickan.

FICKAN

Sticka **12 (12) 13 (15) 17** maskor, placera en markör, sticka **36 (38) 42 (44) 46** maskor, placera en markör, sticka varvet ut.
Maskorna mellan markörerna utgör fickans maskor.

Fortsätt med fickan.

Sticka fram och tillbaka i slätstickning.

Sticka tillbaka över fickans maskor från avigsidan. Samtidigt öka **1** ny maska i varje sida för kantmaskor.

Totalt finns det **38 (40) 44 (46) 48** maskor på stickan.

På nästa varv från rätsidan, gör **1** minskning innanför kantmaskan i varje sida.

Upprepa minskningen varannan varv ytterligare **3 (3) 4 (1) 3** gånger.

Därefter på var **4:e** varv **5 (6) 6 (9) 8** gånger.

Efter sista minskningen, sticka **3** varv slätstickning från rätsidan.

På sista varvet från avigsidan, avmaska kantmaskorna i båda sidor.

Totalt finns det **18 (18) 20 (22) 22** maskor på stickorna.

Placera maskorna på en maskhållare.

FICKANS INSIDA

På avigsidan, plocka upp **36 (38) 42 (44) 46** maskor med sticka 3,5 mm, för fickans insida. Maskorna plockas upp **4,5 (5,5) 5,5 (6,5) 7,5** cm ned från uppläggningskanten.

Sticka **3** varv fram och tillbaka.

Fortsätt att sticka fickans insida tillsammans med fram- och bakstycket.

Sticka de första **12 (12) 13 (15) 17** maskorna från framstycket, sticka **36 (38) 42 (44) 46** maskor från fickans insida, sticka resterande maskor från framstycket och därefter maskorna från bakstycket. Fortsätt i slätstickning runt tills samma höjd som fickan är uppnådd.

På nästa varv, sticka ihop framdelen av fickan med framstycket.

Sticka **21 (22) 24 (26) 29** maskor från framstycket. Lägg fickans **18 (18) 20 (22) 22** maskor på en sticka med storlek 3,5 mm.

Håll stickan parallellt med rundstickan och sticka fickans yttre maskor tillsammans med fickans inre maskor.
Sticka varvet ut.

BAK OCH FRAMSTYCKE - FORTSÄTTER

Fortsätt i slätstickning runt.

Sticka tills arbetet mäter **20 (24) 26 (29) 30** cm. Dela arbetet vid ärmhålet.
Sticka **60 (62) 68 (74) 80** maskor.

Placera dem på en maskhållare, detta är framstycket.

BAKSTYCKE

Fortsätt med de återstående **60 (62) 68 (74) 80** maskorna för bakstycket.

Maska av **1** ny maska i varje sida, detta blir kantmaskor.

Totalt finns det **62 (64) 70 (76) 82** maskor på stickan.

Första varvet är rätsidan.

Sticka slätstickning fram och tillbaka.

Sticka tills arbetet mäter **36 (41) 44 (47) 49** cm.

Nacke och axel:

På rätsidan maskas **9 (10) 11 (12) 14** maskor av i början av varvet för högra axeln, sticka **12 (12) 13 (15) 16** maskor, maska **20 (20) 22 (22) 22** maskor av i mitten för nacken, sticka varvet ut.

Varje sida stickas färdigt separat.

Vänster sida:

Avigsidan: Maskas **9 (10) 11 (12) 14** maskor av för vänstra axeln, sticka varvet ut.

Rätsidan: Maskas **2** maskor av för nacken, sticka varvet ut.

Avigsidan: Maskas de återstående **10 (10) 11 (13) 14** maskorna av för vänstra axeln.

Höger sida:

Avigsidan: Maskas **2** maskor av för nacken, sticka varvet ut.

Rätsidan: Maskas de återstående **10 (10) 11 (13) 14** maskorna av för högra axeln.

FRAMSTYCKE

Placera framstyckets maskor på en sticka med storlek 3,5 mm (60 cm).

Första varvet är rätsidan.

Slå upp **1** ny maska i varje sida för kantmaska.

Totalt finns det **62 (64) 68 (74) 80** maskor på stickan.

Sticka slätstickning fram och tillbaka.

Slitsen:

På första varvet från rätsidan stängs de **4** mittersta maskorna av och varje sida stickas färdigt separat. Totalt finns det **29 (30) 32 (35) 38** maskor på varje sida.

Höger sida:

När arbetet mäter **31 (36) 39 (41) 43** cm börjar avmaskningarna för halsen.

Stäng av från rätsidan varannan varv enligt följande: **5-2-1-1-1 (5-2-1-1-1) 5-2-1-1-1 (5-2-1-1-1) 5-2-1-1-1** maskor.

När arbetet mäter **36 (41) 44 (47) 49** cm börjar avmaskningarna för axeln.

Stäng av från avigsidan varannan varv enligt följande: **9-10 (10-10) 11-11 (12-13) 14-14** maskor.

Vänster sida:

När arbetet mäter **31 (36) 39 (41) 43** cm börjar avmaskningarna för halsen.

Stäng av från avigsidan varannan varv enligt följande: **5-2-1-1-1 (5-2-1-1-1) 5-2-1-1-1 (5-2-1-1-1) 5-2-1-1-1** maskor.

När arbetet mäter **37 (41) 44 (48) 52** cm börjar avmaskningarna för axeln.

Stäng av från rätsidan varannan varv enligt följande: **9-10 (10-10) 11-11 (12-13) 14-14** maskor.

Sy ihop axelsömmarna.

HALSKANT

Från rätsidan, med sticka 3,5 mm (60 cm) och Teddy-garn, plocka upp maskor jämnt runt halsen.

Plocka upp **63 (63) 69 (69) 69** maskor.

Sticka resår *1 rät, 1 avig* med kantmaskan i varje sida.

Sticka **6 (6,5) 6,5 (7) 7** cm, sista varvet är från rätsidan.

Placera maskorna på en maskhållare.

Vänster halsöppning:

Med sticka 3,0 mm och Teddy-garn, plocka upp maskor jämnt längs kanten på halsöppningen.

Börja från rätsidan högst upp på halskanten.

Sticka resår *1 rät, 1 avig* med kantmaskan i varje sida.

Sticka **7** varv, sista varvet från avigsidan.

Minska av i resår från rätsidan.

Höger halsöppning:

Med sticka 3,0 mm och Teddy-garn, plocka upp maskor jämnt längs kanten på halsöppningen.

Börja från rätsidan längst ner på halskanten.

Sticka resår *1 rät, 1 avig* med kantmaskan i varje sida.

Sticka **3** varv.

Sticka **4** knapphål.

Det första knappålet placeras cirka **2** cm från avmaskningen längst ner på halsöppningen.

Det översta knappålet placeras cirka **1** cm under kanten på halsen.

De övriga placeras jämnt fördelade.

Sticka totalt **7** varv, sista varvet från avigsidan.

Minska av i resår från rätsidan.

Halskanten fortsätter:

Från rätsidan, med sticka 3,0 mm (60 cm) och Cosy-garn, plocka upp maskor längst upp på halskanten.

Börja på översidan av höger halsöppning.

Därefter placeras maskorna från maskhållaren på en sticka med storlek 3,0 mm och stickas rätta.

Plocka sedan upp maskor på översidan av vänster halsöppning.

Antalet maskor ska vara udda.

Sticka **3** varv resår *1 rät, 1 avig* med kantmaskan i varje sida.

Minska av i resår.

Fäst kanterna längst ner.

Sy fast knappar på vänster framkant.

ÄRMEL X 2

Lägg upp **35 (37) 37 (37) 39** maskor med sticka 3,0 mm i Cosy-garn. Sticka resår *1 rät, 1 avig* med kantmaskan i varje sida. Första och sista varvet är avigsidan. Sticka **3** varv.

Byt till sticka 3,5 mm och Teddy-garn. Fortsätt med slätstickning inom kantmaskan i varje sida. På första varvet ökas det **3 (3) 3 (5) 5** maskor jämnt fördelat. Totalt finns det **38 (40) 40 (42) 44** maskor på stickan.

När arbetet är **2** cm långt, påbörjas ökningarna.

3-4 år: Öka **1** maska inom kantmaskan på var **4:e** varv **2** gånger. Därefter ökas **1** maska på var **6:e** varv **9** gånger. Totalt finns det **60** maskor på stickan.

5-6 år: Öka **1** maska inom kantmaskan på var **6:e** varv **7** gånger. Därefter ökas **1** maska på var **8:e**

varv **5** gånger. Totalt finns det **64** maskor på stickan.

7-8 år: Öka **1** maska inom kantmaskan på var **6:e** varv **6** gånger. Därefter ökas **1** maska på var **8:e** varv **7** gånger. Totalt finns det **66** maskor på stickan.

9-10 år: Öka **1** maska inom kantmaskan på var **6:e** varv **4** gånger. Därefter ökas **1** maska på var **8:e** varv **10** gånger. Totalt finns det **70** maskor på stickan.

11-12 år: Öka **1** maska inom kantmaskan på var **6:e** varv **5** gånger. Därefter ökas **1** maska på var **8:e** varv **10** gånger. Totalt finns det **74** maskor på stickan.

När arbetet är **23 (28) 32 (36) 39** cm långt, avslutas det från rätsidan.

RIBBKANT PÅ FICKAN

Höger sida: Börja uppfifrån.

Plocka upp maskor jämnt längs kanten med sticka 3,0 mm och Cosy-garn.

Antalet maskor ska vara udda.

Sticka resår *1 rät, 1 avig* med kantmaskan i varje sida.

Sticka **3** varv.

Stäng av i resår.

Vänster sida: Börja nedifrån.

Plocka upp maskor, precis som gjort på höger sida.

Sticka resår som på höger sida.

Resårkanterna sys fast på framstycket.

Bra att veta

Stickor storlek + fasthet

Stickerskor stickar väldigt olika: några stickar med stickor 2,0 mm och får samma storlek och kvalité på designen som en person som stickar med stickor 4,0 mm. Vi har erfårit detta från det team av stickerskor som jobbar med oss. Nyckeln till att sticka en specifik storlek är mer beroende på vilken stickstil/hur man håller stickorna/kunskap du har än att ha en viss storlek på stickan. Därför rekommenderar vi ett spann.



LOT24082023

Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil