

Mönster

Sweater Robin

- Little One's & Tweens



Många färger

Stickad i Teddy
- 100 % Polyester, 50 g/65 m.
Ribbstickade kanter i Cosy
- 60 % Bomull/40 % Akryl, 50 g/100 m.



GARNÅTGÅNG

Strl.	Teddy	Cosy
3-4 år:	350 g	50 g
5-6 år:	450 g	50 g
7-8 år:	500 g	50 g
9-10 år:	600 g	50 g
11-12 år:	650 g	50 g

MATERIAL

Dragkedja 35 cm

Rundsticka:

3,0 och 3,5 mm

Stickfasthet:

19 m x 33 v = 10 x 10 cm

Svårighetsgrad:

★★★★ av 5

Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil

www.gohandmade.dk
© 2023



Light lavender
17375

Rose
17382

Grey
17317

Dark grey
17366

Brown
17318

Brown
17383

Petrol
17348

Marine blue
17652



GARNÅTGÅNG

	Teddy	Cosy
3-4 år:	350 g	50 g
5-6 år:	450 g	50 g
7-8 år:	500 g	50 g
9-10 år:	600 g	50 g
11-12 år:	650 g	50 g

MATERIAL

Dragkedja 35 cm

Maskmarkörer

Maskhållare

Rundstickor: 3,0 mm och 3,5 mm, 60 och 80 cm

Stickfasthet: 19 maskor x 33 varv i slätstickning på sticka 3,5 mm = 10 x 10 cm

Angivna garnmängder är vägledande.

FÄRDIGA MÅTT

Strl. 3-4 år (5-6 år) 7-8 år (9-10 år) 11-12 år

Övervidd 63 (65) 72 (78) 84 cm.

Längd 37 (42) 45 (48) 50 cm.

Ärm längd 23 (28) 32 (36) 39 cm.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT:

- Stickas runt på rundsticka upp till ärmhålet, där arbetet delas.
- Ytersidan av fickan stickas fram och tillbaka och stickas ihop med framstycket.
- Ärmarna stickas fram och tillbaka och sys ihop.
- Maskor plockas upp i halsen.

FÖRKLARINGAR

Minska Sticka 2 maskor tillsammans genom båda maskbågarna bakifrån. I slutet av varvet: sticka 2 maskor tillsammans.

Ökning Gör en ökning i öglan mellan maskorna, sticka den på rätsidan och aviga på avigsidan.

(..) Anger mängder för de 7 storlekarna

... Det som är mellan upprepas genom hela varvet.

Teddy

Har en textur som minner om söta gammaldags nallar.

Perfekt för stickade teddyjackor och tröjor som är fantastiska att ha på sig. Ett garn som varken kräver speciella maskor eller tekniker för att få ett läckert och voluminöst resultat.

100% Polyester, 50 g/65 m.

Cosy

Är ett fast och formstabil kvalitétsgarn som är mjukt och skönt. Man kan säga att Cosygarnet har ett lite vintageaktigt uttryck - ett garn som både ger värme och som andas när man bär det.

60% Bomull/40% Akryl, 50 g/100 m.



Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil

ROBIN SWEATER

3-4 år (5-6 år) 7-8 år (9-10 år) 11-12 år

BAKSTYCKE OCH FRAMSTYCKE

Lägg upp **120 (124) 136 (148) 160** maskor på stickor 3,0 mm (60 eller 80 cm) i Teddy.

Sticka runt i resår, *1 rät, 1 avig*.

Sticka **3** varv.

Sätt en markör i början av varvet och en markör efter 60 (62) 68 (74) 80 maskor.

Första markören är vänster sida och starten av varvet. Andra markören är höger sida av arbetet.

Byt till stickor 3,5 mm (60 eller 80 cm).

Sticka slätstickning resten av arbetet.

När arbetet mäter **5,5 (6,5) 6,5 (7,5) 8,5** cm börjar fickan.

FICKAN

Sticka **12 (12) 13 (15) 17** maskor, sätt en markör, sticka **36 (38) 42 (44) 46** maskor, sätt en markör, sticka varvet ut.

Maskerna mellan markörerna är fickans maskor.

Fortsätt med fickan.

Sticka fram och tillbaka i slätstickning.

Sticka tillbaka på fickans maskor från avigsidan. Samtidigt slå upp **1** ny maska i varje sida, det är kantmaskor.

Det är totalt **38 (40) 44 (46) 48** maskor på stickan.

På nästa varv, från rätsidan, gör **1** minskning innanför kantmaskan i varje sida.

Upprepa minskningen på varannat varv ytterligare **3 (3) 4 (1) 3** gånger.

Sedan på var fjärde varv **5 (6) 6 (9) 8** gånger.

Efter sista minskningen från rätsidan, sticka **3** varv

slätstickning.

På sista varvet från avigsidan, avmaska kantmaskan i båda sidorna.

Det är totalt **18 (18) 20 (22) 22** maskor på stickan.

Sätt maskorna på en maskhållare.

INSIDAN AV FICKAN

På avigsidan, plocka upp **36 (38) 42 (44) 46**

maskor med sticka 3,5 mm, för fickans insida.

Maskorna plockas upp **4,5 (5,5) 5,5 (6,5) 7,5** cm nedanför uppläggningskanten.

Sticka **3** varv fram och tillbaka.

Fortsätt att sticka fickans insida tillsammans med fram- och bakstycke.

Sticka framstyckets första **12 (12) 13 (15) 17** maskor, sticka **36 (38) 42 (44) 46** maskor från fickans insida, sticka resten av maskorna från framstycket, sedan maskorna från bakstycket.

Fortsätt i runt med slätstickning tills samma mått som fickan.

På nästa varv, sticka framdelen av fickan ihop med framstycket.

Sticka **21 (22) 24 (26) 29** maskor från framstycket.

Lägg fickans **18 (18) 20 (22) 22** maskor på en sticka 3,5 mm.

Håll stickan parallellt med rundstickan och sticka fickans ytersidemaskor tillsammans med fickans insidesmaskor.

Sticka varvet ut.

RIBBKANT PÅ FICKAN

Höger sida: Börja uppfifrån.

Plocka upp maskor jämnt längs kanten med sticka 3,0 mm och Cosy.

Antalet maskor ska vara udda.

Sticka resår *1 rät, 1 avig* inom kantmaskan på varje sida.

Sticka **3** varv.

Maska av i resår.

Vänster sida: Börja nedifrån.

Plocka upp maskor som på höger sida.

Sticka resår som på höger sida.

Resåruddarna sys på framstycket.

BAK OCH FRAMSTYCKE - FORTSÄTTER

Fortsätt i runt med slätstickning.

Sticka tills arbetet mäter **20 (24) 26 (29) 30** cm.

Dela arbetet vid ärmhålet.

Sticka **60 (62) 68 (74) 80** maskor.

Lägg dem på en maskhållare, det är framstycket.

BAKSTYCKE

Fortsätt med de återstående **60 (62) 68 (74) 80** maskorna för baksidan.

Slå upp **1** ny maska på varje sida, det är kantmaskor.

Totalt **62 (64) 70 (76) 82** maskor på stickan.

Första varvet är avigsidan.

Sticka slätstickning fram och tillbaka.

Sticka tills baksidan mäter **36 (41) 44 (47) 49** cm.

Nacke och axel:

På rätsidan, börja med att maska av **9 (10) 11 (12) 14** maskor i början av varvet för höger axel, sticka

12 (12) 13 (15) 16 maskor, maska av **20 (20) 22 (22) 22** maskor i mitten för nacken, sticka varvet ut. Varje sida stickas färdigt för sig.

Vänster sida:

Avigsidan: Maska av **9 (10) 11 (12) 14** maskor för axeln, sticka varvet ut.

Rätsidan: Maska av **2** maskor för nacken, sticka varvet ut.

Avigsidan: Maska av de återstående **10 (10) 11 (13) 14** maskorna för axeln.

Höger sida:

Avigsidan: Maska av **2** maskor för nacken, sticka varvet ut.

Rätsidan: Maska av de återstående **10 (10) 11 (13) 14** maskorna för axeln.

FRAMSTYCKE

Placera framstyckets maskor på sticka 3,5 mm (60 cm).

Första varvet är rätsidan.

Slå upp **1** ny maska på varje sida som kantmaska.

Totalt **62 (64) 70 (76) 82** maskor på stickan.

Sticka slätstickning fram och tillbaka.

Halsöppning:

På första varvet från rätsidan, maska av de **2** mittmaskorna.

Varje sida stickas färdigt separat.

Totalt **30 (31) 34 (37) 40** maskor på varje sida.

Höger sida:

När arbetet mäter **31 (36) 39 (41) 43** cm börjar minskningarna för halsen.

Maska av från rätsidan på varannat varv enligt följande: **6-2-1-1-1 (6-2-1-1-1) 6-2-2-1-1 (6-2-1-1-**

1-1) 6-2-1-1-1-1 maskor.

När arbetet mäter **37 (41) 44 (48) 52** cm börjar minskningarna för axeln.

Maska av från avigsidan på varannat varv enligt följande: **9-10 (10-10) 11-11 (12-13) 14-14** maskor.

Vänster sida:

När arbetet mäter **31 (36) 39 (41) 43** cm börjar minskningarna för halsen.

Maska av från avigsidan på varannat varv enligt följande: **6-2-1-1-1 (6-2-1-1-1) 6-2-2-1-1 (6-2-1-1-1-1) 6-2-1-1-1-1** maskor.

När arbetet mäter **37 (41) 44 (48) 52** cm börjar minskningarna för axeln.

Maska av från rätsidan på varannat varv enligt följande: **9-10 (10-10) 11-11 (12-13) 14-14** maskor.

Sy ihop axelsömmarna.

HALSKANT

Från rätsidan, med sticka 3,5 mm (60 cm) och Teddy, plocka upp maskor jämnt runt halsen.

Plocka upp **65 (65) 65 (71) 71** maskor.

Sticka ribbstickning *1 rät, 1 avig* inom kantmaskan på varje sida.

Sticka **6 (6,5) 6,5 (7) 7** cm, sista varvet är från rätsidan.

Byt till Cosy och sticka 3,0 mm (60 cm) sticka.

Sticka ytterligare **3** varv ribbstickning. Maska av i ribbstickning.

Vänster halsöppning:

Med sticka 3,0 mm och Cosy, plocka upp maskor jämnt längs halsöppningens kant.

Börja från rätsidan högst upp på halskanten.

Sticka **1** varv avig.

Därefter **5** varv slätstickning.

Minska av.

Höger halsöppning:

Börja från rätsidan längst ner på halskanten.

Plocka upp maskor som på vänster sida.

Sticka halsöppningen som på vänster sida.

Vik kanterna dubbla mot avigsidan och sy fast dem med små stygn.

ÄRMAR X 2

Lägg upp **35 (37) 37 (37) 39** maskor med sticka 3,0 mm i Cosy. Sticka resår *1 rät, 1 avig* inom kantmaskorna på varje sida. Första och sista varvet är avigsidan. Sticka **3** varv.

Byt till sticka 3,5 mm och Teddy.

Fortsätt i slätstickning inom kantmasken på varje sida.

På första varvet ökas **3 (3) 3 (5) 5** maskor jämnt fördelat.

Totalt **38 (40) 40 (42) 44** maskor på varvet.

När arbetet är **2** cm, börja öka.

3-4 år: Öka **1** maska inom kantmasken på var **4:e** varv **2** gånger.

Därefter på var **6:e** varv **9** gånger.

Totalt **60** maskor på varvet.

5-6 år: Öka **1** maska inom kantmasken på var **6:e** varv **7** gånger.

Därefter på var **8:e** varv **5** gånger.

Totalt **64** maskor på varvet.

7-8 år: Öka **1** maska inom kantmasken på var **6:e** varv **6** gånger.

Därefter på var **8:e** varv **7** gånger.

Totalt **66** maskor på varvet.

9-10 år: Öka **1** maska inom kantmasken på var **6:e** varv **4** gånger.

Därefter på var **8:e** varv **10** gånger.
Totalt **70** maskor på varvet.

11-12 år: Öka **1** maska inom kantmasken på var **6:e** varv **5** gånger.

Därefter på var **8:e** varv **10** gånger.
Totalt **74** maskor på varvet.

När arbetet är **23 (28) 32 (36) 39** cm, maska av från rätsidan.

DRAGKEDJA

Dragkedjebeläggning:

Lägg upp **12** maskor med Cosy på sticka 3,5 mm.
Första varvet är avigsidan.

Sticka slätstickning.

Yttersta maskan är en kantmaska som stickas enligt följande: I början av varvet, lyft maskan med tråden framför arbetet, i slutet stickas maskan rät.

När arbetet är **4** cm långt, sista varvet från avigsidan, delas beläggningen med **6** maskor på varje sida.

Sticka varje sida färdigt separat.

Fortsätt sticka yttersta maskan som kantmaska.

Sticka tills arbetet har samma mått som halsöppningen och kragen.

Maska av.

Sy i dragkedjan.

Sy fast beläggningen på insidan.



Bra att veta

Stickor storlek + fasthet

Stickerskor stickar väldigt olika: några stickar med stickor 2,0 mm och får samma storlek och kvalité på designen som en person som stickar med stickor 4,0 mm. Vi har erfårit detta från det team av stickerskor som jobbar med oss. Nyckeln till att sticka en specifik storlek är mer beroende på vilken stickstil/hur man håller stickorna/kunskap du har än att ha en viss storlek på stickan. Därför rekommenderar vi ett spann.



LOT24082023

Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil