



STICKMÖNSTER

Chip

Stickade barntofflor

Design: Sys Fredens | Hobbii Design

MATERIAL

3 (3) 4 (4) 5 nystan av Friends Wool färg 77

Stickor 5,5 mm

Maskmarkör

Ullnål

GARNKVALITÉ

 Friends Wool, Hobbii

100% Ull

50 g = 100 meter

STICKFASTHET

17 m x 33 v = 10 x 10 cm

i rätstickning före filtning

FÖRKORTNINGAR

m: maska

tills: tillsammans

öka 1 m: sticka vr rm i länken mellan maskorna

STORLEK

EU 22/23 (24/26) 27/29 (30/32) 33/35

MÅTT

Fotlängd, efter filtning:

ung. 13/14 (15/16) 17/18 (19/20) 21/22
cm

MÖNSTERINFORMATION

Tofflorna stickas i rätstickning från häl till tå.
När båda tofflor är färdigstickade tvättas de i tvättmaskin för att filta ullen.

Annan färg visas på bilden: Olive (109)

HASHTAGGAR FÖR SOCIALA MEDIER

#hobbiidesign #hobbiichip

KÖP GARNET HÄR

<https://shop.hobbii.se/chip-stickade-barntofflor>

FRÅGOR

Om du har frågor angående mönstret, är du välkommen att skriva till kundservice@hobbii.se. Vi ber dig uppge mönstrets namn och nummer.

Mycket nöje!

Mönster



TIPS & INFO

Tofflorna rätstickas, fram och tillbaka på stickorna.

När tofflorna är hopsyddas tvättas de i maskin för att filta ullen.

Upprepa tvätt om tofflorna är för stora. Är de för små kan de töja sig en hel storlek genom att dra i tofflorna medan de är blöta.

Garnet kan ökas genom att skarva ihop två ändor.

Efter torkning kan man även klippa i tofflorna utan att det trasslas.

Du kan eventuellt även sätta glidstopp under sulan.

TOFFLOR

Lägg upp 53 (59) 63 (69) 73 m och sticka ett rätstickat varv = avigsida.

Sätt en markör runt mittersta maska = MM.

Häl

Varv 1, rätsidan: Sticka fram till MM, öka 1 m, sticka MM, öka 1 m, sticka rm varvet ut = 55 (61) 65 (71) 75 m.

Varv 2: rätstickning.

Varv 3: Sticka fram till, öka 1 m, sticka MM, öka 1 m, sticka rm varvet ut = 57 (63) 67 (73) 77 m.

Varv 4: rätstickning.

Varv 5: Sticka fram till, öka 1 m, sticka MM, öka 1 m, sticka rm varvet ut = 59 (65) 69 (75) 79 m.

Endast storlek (30/32) 33/35

Varv 4: rätstickning.

Varv 5: Sticka fram till, öka 1 m, sticka MM, öka 1 m, sticka rm varvet ut = - (-) - (77) 81m.

Alla storlekar

Sticka tills du har 18 (20) 22 (24) 26 räfflor = ung. 11 (12) 13 (14) 16 cm.

Sprund

Maska av 8 m i början av de nästa 2 varv = 43 (49) 53 (61) 65 m.

Fot

Sticka tills du har 18 (20) 22 (24) 26 räfflor från avmaskning till sprund = ung. 11 (12) 13 (14) 16 cm.

Tå

Varv 1: Sticka (4 rm, 2 rm tills) 7 (8) 8 (10) 10 gånger, sticka varvet ut = 36 (41) 45 (51) 55 m.

Varv 2: Sticka rm.

Varv 3: Sticka (3 rm, 2 rm tills) 7 (8) 9 (10) 10 gånger, sticka varvet ut = 29 (33) 36 (41) 45 m.

Varv 4: Sticka rm.

Varv 5: Sticka (2 rm tills, 2 rm) 7 (8) 9 (10) 11 gånger, sticka varvet ut = 22 (25) 27 (31) 34 m.

Varv 6: Sticka rm.

Varv 7: Sticka (1 rm, 2 rm tills) 7 (8) 9 (10) 11 gånger, sticka varvet ut = 15 (17) 18 (21) 23 m.

Varv 8: Sticka rm.

Varv 9: Sticka (2 rm tills) 7 (8) 9 (10) 12 gånger, sticka varvet ut = 8 (9) 9 (11) 12 m.

På nästa varv minskas jämnt tills du har 6 m.

Klipp garnet men lämna en lång tråd. Dra tråden genom stickans maskor.

Montering

Sy ihop foten med sprunden.

Sy ihop hälen (upplägningskanten).

Det var första toffla. Sticka en till likadant och tvätta båda i tvättmaskin.

Filtning

Lägg tofflorna i tvättmaskin och tvätta på 40 grader med lite tvättmedel. Lägg även in en kökshandduk eller en boll i tvättmaskinen.

Ta ut tofflorna efter tvätt och lägg ner papper i tofflorna eller ta på dig dem tills de passar i storlek.

Låt lufttorka.

Obs!

Det är stor skillnad på tvättmaskiner och hur varmt vattnet blir i maskinen.

Tycker du inte tofflorna är tillräckligt filtade kan du tvätta dem en gång till på 40 grader. Är de för små kan du töja dem för hand till passande längd. Tofflorna kan töja sig flera storlekar medan de är blöta.



Mycket nöje! - Sys Fredens