



STICKMÖNSTER

Ladybug

Ryggsäck


Design: Au Bout du Pré | Hobbii Design

MATERIAL

1 nystan Amigo XL färg A56 – Garn A
2 nystan Amigo XL färg A04 – Garn B

Rundstickor 5 mm
Stoppnål

GARNKVALITET

 Amigo XL, Hobbii
100% HB Akryl
50 g = 100 m

STICKFASTET

10 cm x 10 cm = 19 m x 25 varv

FÖRKORTNINGAR

r = rät

am = avig

m = maska(or)

2 r tills = Sticka de nästa 2 m rät
tillsammans

Öhpt = (minskning) Lyft första maskan,
sticka nästa m rät, dra den lyfta maskan
över den nyss stickade

Ö1 = Öka 1 maska, plocka upp länken före
nästa maska med vänster sticka framifrån
och sticka den rät i bakre maskbågen

Kf&b = (knit front & back) sticka rätt i
främre och bakre maskbågen i samma m
med garnet bakom arbetet

STORLEK

One size

MÅTT

Höjd: 29 cm
Bredd: 27 cm

MÖNSTER INFORMATION

En underbar ryggsäck väska, rolig och praktisk. Ett härligt projekt att pigga upp dagen med. Huvuddelarna av väskan stickas var för sig fram och tillbaka med en del intarsia färgbyten på framsidan. Remmarna är stickade i I-cord och sätts fast på ryggsäcken till sist.

HASHTAGS TILL SOCIALA MEDIER

#hobbii ladybug #hobbii design

KÖP GARNET HÄR

<https://shop.hobbii.se/ladybug-ryggsack>




FRÅGOR

Om du har frågor angående mönstret, är du välkommen att skriva till kundservice@hobbii.se

Vi ber dig uppge mönstrets namn och nummer.

Lycka till med projektet!

Mönster



INFO OCH TIPS

Framsidan på nyckelpigan stickas fram och tillbaka med Intarsia teknik från varv 27. Du arbetar med flera nystan på en gång för att skapa motivet.

Nyckeln till att sticka Intarsia är att sno ihop garnerna när det är dags att byta från en färg till nästa. Vid varje färgbyte läggs den gamla färgen över den nya färgen. Sedan plockas den nya färgen upp under den gamla och stickas därifrån. Överlappningen av garntrådarna gör att färgerna fångas upp och de två garntrådarna "länkar ihop som två armbågar", och det blir inget glapp vid färgbytet.

FRAMSIDA

Lägg upp 32 m med garn A

Varv 1 – Sticka varvet rät

Varv 2 – Sticka avig

Upprepa de första 2 varven 4 gånger till

Varv 11 – 1 r, Ö1, sticka rät fram till sista m, Ö1, 1 r (34 m)

Varv 12 – Sticka varvet avig

Upprepa de första 2 varven 7 gånger till (48 m)

Nu ska du sätta till färg nummer två, du får veta vilket garn du ska använda hela tiden. Börja på ditt andra nystan med garn B på andra delen.

Varv 27 – 1 r A, Ö1A, 22 r A, 2 r B, 22 r A, Ö1A, 1 r A (50 m)

Varv 28 – 24 am A, 2 am B, 24 am A

Varv 29 – 1 r A, Ö1A, 22 r A, 4 am B, 22 r A, Ö1A, 1 r A (52 m)

Varv 30 – 24 am A, 4 am B, 24 am A

Varv 31 – 23 r A, 6 r B, 23 r A

Varv 32 – 23 am A, 6 am B, 23 am A

Varv 33 – 22 r A, 8 r B, 22 r A

Varv 34 – 22 am A, 8 am B, 22 am A

Varv 35 – 21 r A, 10 r B, 21 r A
Varv 36 – 21 am A, 10 am B, 21 am A
Varv 37 – 20 r A, 12 r B, 20 r A
Varv 38 – 20 am A, 12 am B, 20 am A
Varv 39 – 19 r A, 14 r B, 19 r A
Varv 40 – 19 am A, 14 am B, 19 am A
Varv 41 – 18 r A, 16 r B, 18 r A
Varv 42 – 18 am A, 16 am B, 18 am A
Varv 43 – 17 r A, 18 r B, 17 r A
Varv 44 – 17 am A, 18 am B, 17 am A
Varv 45 – 16 r A, 20 r B, 16 r A
Varv 46 – 16 am A, 20 am B, 16 am A
Varv 47 – 15 r A, 22 r B, 15 r A
Varv 48 – 15 am A, 22 am B, 15 am A
Varv 49 – 14 r A, 24 r B, 14 r A
Varv 50 – 14 am A, 24 am B, 14 am A
Varv 51 – 13 r A, 26 r B, 13 r A
Varv 52 – 13 am A, 26 am B, 13 am A
Varv 53 – 12 r A, 28 r B, 12 r A
Varv 54 – 12 am A, 28 am B, 12 am A
Varv 55 – 11 r A, 30 r B, 11 r A
Varv 56 – 11 am A, 30 am B, 11 am A
Varv 57 – 10 r A, 32 r B, 10 r A
Varv 58 – 10 am A, 32 am B, 10 am A
Varv 59 – 9 r A, 34 r B, 9 r A
Varv 60 – 9 am A, 34 am B, 9 am A
Varv 61 – 8 r A, 36 r B, 8 r A
Varv 62 – 8 am A, 36 am B, 8 am A

Varv 63 – Öhpt A, 5 r A, 38 r B, 5 r A, 2 r tills A (50 m)
Varv 64 – 6 am A, 38 am B, 6 am A
Varv 65 – Öhpt A, 3 r A, 40 r B, 3 r A, 2 r tills A (48 m)
Varv 66 – 4 am A, 40 am B, 4 am A
Varv 67 – Öhpt A, 1 r A, 42 r B, 1 r A, 2 r tills A (46 m)
Varv 68 – 2 am A, 42 am B, 2 am A
Varv 69 – Öhpt A, 42 r B, 2 r tills A (44 m)
Varv 70 – 1 am A, 42 am B, 1 am A

Fortsätt med garn B, men bara till slutet på framsidan

Varv 71 – Öhpt, sticka r fram till de sista 2 m, 2 r tills (42 m)
Varv 72 – Sticka varvet avig
Upprepa de sista 2 varven 3 gånger till (36 m)

Varv 79 – Öhpt, sticka r fram till de sista 2 m, 2 r tills (34 m)

Avmaska alla maskor, klipp garnet och fäst

BAKSIDA

Lägg upp 32 m med garn B

Varv 1 – Sticka varvet rät

Varv 2 – Sticka varvet avig

Upprepa de första 2 varven 4 gånger till

Varv 11 – 1 r, Ö1, sticka r fram till sista m, Ö1, 1 r (34 m)

Varv 12 – Sticka varvet avig

Upprepa de sista 2 varven 9 gånger till (52 m)

Varv 31 – Sticka varvet rät

Varv 32 – Sticka varvet avig

Upprepa de sista 2 varven 15 gånger

Varv 63 – Öhpt, sticka r fram till de sista 2 m, 2 r tills (50 m)

Varv 64 – Sticka varvet avig

Upprepa de sista 2 varven 7 gånger till (36 m)

Varv 79 – Öhpt, sticka r fram till de sista 2 m, 2 r tills (34 m)

Avmaska alla maskor, klipp garnet och fäst

PRICKAR (gör 10)

Lägg upp 3 m med garn B

Varv 1 – Kf&b, 1 r, Kf&b (5 m)

Varv 2 – Sticka varvet avig

Varv 3 – Sticka varvet rät

Varv 4 – Sticka varvet avig

Varv 5 – Öhpt, 1 r, 2 r tills (3 m)

Varv 6 – Sticka varvet avig

Avmaska alla maskor, klipp garnet och fäst

REM (Gör 2)

Lägg upp 4 m med garn A

Varv 1 – Sticka varvet rät, för alla dina maskor tillbaka på vänster sticka

Upprepa Varv 1 tills din I-cord mäter 110 cm

Avmaska alla maskor, klipp garnet och fäst

Om du stickar din I-cord med strumpstickor för du bara tillbaka maskorna på andra sidan av samma sticka

MONTERING

Sy ihop fram och baksida men lämna 4 cm i toppen i var sida.

Vik ner de 4 cm på insidan av framstycket och sy fast längs med kanten, upprepa på andra sidan. Dessa är kanaler till remmarna.

Lägg ut prickarna på framsidan som på bilderna, eller där du vill ha dem, och sy fast dem.

Trä remmen genom den övre öppningen och sedan tillbaka genom den andra öppningen. Upprepa med den andra remmen men i motsatt riktning. Sy fast båda ändarna av remmarna på varje sida i botten på ryggsäcken

Fäst alla garnändar

Mycket nöje!

Au Bout du Pré

