



STICKMÖNSTER

# Jess

Tovad väska

Design: Claire Fairall | Hobbii Design

## MATERIAL

### Snowstorm

A: 11 nystan i färg 02

B: 1 nystan i färg 04

Rundsticka 8 mm, 80 cm

Strumpstickor 8 mm

2 maskmarkörer

Dekorativ axelrem, Hobbii färg Tile

2 magnetiska tryckknappar till att sy fast

Ullnål

## GARNKVALITET

 **Snowstorm**, Hobbii

100 % Ull

50 g = 50 m

## STICKFASTHET

11 m x 16 varv = 10 cm x 10 cm

## FÖRKORTNINGAR

rm = rät maska

am = avig maska

RS = rätsida

AS = avigsida

PM = placera markör

## STORLEK

One size

## MÅTT

Höjd: 30 cm

Bredd: 30 cm

Djup: 12 cm

Väskans storlek före tovning

Höjd: 50 cm, Bredd: 38 cm, Djup: 17 cm

## MÖNSTERINFORMATION

Denna fina tovade axelremsväska är lätt att sticka och göra personlig. Välj dina favoritfärger och en dekorativ rem för en personlig look.

Väskan stickas på rundsticka fram och tillbaka som en lång remsa som sedan viks. Sidokilarna stickas separat och sys fast. Den kontrasterande kanten är en påstickad I-Cord som stickas på väskklocket och -öppningen - denna teknik förklaras i detalj.

## HASHTAGS FÖR SOCIALA MEDIER

#hobbiidesign #hobbijess

## KÖP GARNET HÄR

<https://shop.hobbii.se/jess-tovad-vaska>



## FRÅGOR

Om du har frågor angående mönstret, är du välkommen att skriva till

[kundservice@hobbii.se](mailto:kundservice@hobbii.se)

Vi ber dig uppge mönstrets namn och nummer.

Lycka till med projektet!

# Mönster



## Väska

*Börja med framsidan av väskan*

Lägg upp 47 m på rundsticka 8 mm och garn A.

Sticka fram och tillbaka i slätstickning

**Varv 1-81** Sticka slätstickning. Börja med ett varv rätt.

**Varv 82 (AS)** Sticka alla maskor rätt (skapar en rilla på rätsidan av väskans botten)

**Varv 83-109** Sticka slätstickning. Börja med ett varv rätt.

**Varv 110 (AS)** Sticka alla maskor rätt (skapar en rilla på rätsidan som markerar väskans baksida)

**Varv 111- 191** Sticka slätstickning. Börja med ett varv rätt.

**Varv 192** Sticka alla maskor rätt, PM i vardera ände av varvet.

**Varv 193-258** Sticka slätstickning. Börja med ett varv rätt.

**Varv 259** Maska av.

## Kilar

*Gör 2*

Lägg upp 18 m på rundsticka 8 mm och garn A.

Sticka fram och tillbaka i slätstickning

**Varv 1-77** Sticka slätstickning. Börja med ett varv rätt.

**Varv 78 -79** Sticka två varv rätt.

**Varv 80** Maska av.

## Kantning med I-cord

### *Se bildguide nedan*

Lägg upp 3 m på strumpstickor 8 mm och garn B.

Med AS mot dig, sticka I-cord-kanten från markören på varv 192 längs väsklockets kant, avmaskningskanten och väsklockets andra sida till slutet, vid markören på varv 192.

Sticka ytterligare ett varv av I-cord-kanten längs uppläggningskanten.

Plocka upp och sticka 1 I-cord-maskor i varje maska på varvet eller de avmaskade maskorna längs väsklockets sidor, kanter och väskans framkant. Om du är osäker kan du sticka en extra I-cord-maskor, eftersom en för kort kant skulle dra väskan ur sin form.

Sticka 3 I-cord-maskor i varje m i hörnet för att få en snygg vinklad kant.

### *Bildguide I-cord-kant*

Använd 2 strumpstickor. Lägg upp 3 m.



\* Sticka 2 rm och lyft sedan den tredje (sista) m som om du skulle sticka en avig m, från vänster sticka till höger sticka.



Med avigsidan (den ojämna sidan) mot dig.

Plocka upp den första m genom kanten på stickningen = 4 m på stickan.



Dra den lyfta maskan över den maskan du just plockade upp och av stickan = 3 m på höger sticka.



I-corden är nu fäst i väskans kant.

Utan att vända arbetet, skjut alla 3 m över till slutet av stickan och för garnet runt baksidan av kanten. Placera stickan med tre maskor i din vänstra hand\*\* du har nu stickat 1 varv.

Upprepa från \* till \*\* enligt anvisningarna.

Avsluta med att klippa av ulltråden och trä den genom de sista 3 m, dra åt och fäst.



## MONTERING

### Sömnad

Sy sömmarna med efterstygn, en maska eller ett varv från kanten. På så sätt får du en fast yttre söm som ger väskan form. Sömmarna är synliga på väskans rätsida.



Bilden visar den övre delen av kilen fäst på väskan och placeringen av I-corden (före tovning).

Med **avigsidorna** mot varandra, fäst kilens uppläggningskant mellan rillan på varv 82 och 109 med nålar och sy fast med efterstygn. Rikta in avmaskningskanten på kilen mot början av I-cord-kanten på framkanten på varv 1 och med I-cord-kanten på väsklocket på varv 192.



Bilden visar väskan med de insydda kilarna klar för tovning.

### **Tovning**

Tvätta väskan i tvättmaskin med ett enzymfritt tvättmedel utan optiska vitmedel eller sköljmedel. Tvätta den i 40 °C. Om du lägger in en liten handduk i samma tvätt ökar friktionen och tovningen går snabbare. När väskan är helt tovad är den tjock och inga stygn syns. De slutliga måtten bör vara ca:

Höjd: 30 cm, Bredd: 30 cm, Djup: 12 cm.

Om din väska är större, prova att tova den igen.

### **Avslutning**

Din väska måste formas innan den torkar. Du bör räkna med att det tar 5 till 10 minuter att forma väskan. Materialet är flexibelt när det är vått och lätt att forma. Ta god tid på dig att göra sömmarna raka och släta ut väskans kropp och lock.

När du är nöjd med formen på din väska kan du försiktigt fylla den med plastpåsar och sedan låta den torka långsamt i ett varmt rum.

När väskan är torr syr du fast axelremmens ringar. Dessa fästs 2 cm under överkanten på varje kil.




Sy fast dem med garn A enligt bilden.



Sy fast de magnetiska tryckknapparna under väsklocket och på väskans framsida. Använd sytråd i matchande färg. Sy inte igenom materialet. Materialet är så pass tjockt att man kan vinkla stygnen när man syr fast tryckknapparna.





Placera tryckknapparna under väsklocket, med tryckknapparnas mittpunkt 2,5 cm från väsklockets underkant och 6,5 cm från sidokanten.



Placera den andra delen av varje tryckknapp på framsidan av väskan enligt bilden. Ca 6 cm från sidorna och 15 cm från väskans övre kant. Använd nålar som hjälp för att rikta in den andra delen av varje tryckknapp innan du syr fast dem.

Fäst slutligen axelremmen och justera till önskad längd.

**Mycket nöje med din väska!**  
Claire Fairall Designs

