



## Ribbon väska med handtag

### Material:

- Virknåll 5. (Virkar du hårt kan du använda nål 6).
- Mayflower Ribbon
- Läderhandtag med eller utan krok. (Se evt. Sida 13 för vägledning)

**Mål:** Ca. 40 cm bred og 29 cm hög.

**Köp garn och tillbehör här**

<http://shop.hobbii.se/ribbon-vaska>

**Garnåtgång:** Ca. 650g Ribbon

### Förkortningar:

**Ggr:** gånger

**Lm:** Luftmaska

**M:** Maska

**Sm:** Smygmaska

**Fm:** Fastmaska

**Bmb:** Bakre maskbågen

**St:** Stolpe

**Drstfr:** Dubbelrelifstolpe framiifrån.

**Ks:** Knitstitch

### **Botten:**

- *Se bildvägledning längre ner i mönstret.*

1. Lägg upp och virka 24 lm.
2. Virka 1 fm i 3:e m från nålen, därefter virkas 20 fm, i sista lm virkas 5 fm. Därefter virkar man på motsatta sidan av lm kedjan. Virka 21 fm, i sista m virkas 5 fm, avsluta med en sm.
3. Virka 1 lm och 1 fm i samma m. 20 fm, Fortsätt med 2fm i VARJE m 5 ggr, fortsätt med 21 fm, 2 fm i VARJE m 5 ggr, avsluta med en sm.
4. Virka 1 lm och 1 fm i samma m., 20 fm, \* 1 fm, 2fm i nästa m \* upprepa \* - \* totalt 5 ggr. Fortsätt med 21 fm \* 1 fm, 2 fm i nästa m \* Upprepa \* - \* totalt 5 ggr, avsluta med 1 sm.
5. Virka 1 lm och 1 fm i samma m. 1 fm i följande 20 m, \* 1 fm i följande 2 m, 2 fm i nästa m\* Upprepa \* - \* totalt 5ggr fortsätt med 21 fm \*, upprepa \* - \* totalt 5 ggr , avsluta med en sm.
6. Virka 1 lm och 1 fm i samma m., 1 fm i följande 20 m, \* 1 fm i följande 3 m, 2 fm i nästa m\* Upprepa \* - \* totalt 5 ggr, fortsätt med 21 fm, upprepa \* - \* totalt 5 ggr och avsluta med en sm.
7. Virka 1 lm, fortsätt med fm i bmb varvet runt och avsluta med 1 sm .(92)

### **Vägledning Botten:**

#### **Avslutning av varvet.**



1. När varvet avslutas med 1 sm, ser det ut som att du har en maska över. Men denna maska kallas falsk mask, och ska inte virkas.



2. Virka sm i lm maskan som nålen visar.



3. Så här kommer det se ut.

### Varv: 1 & 2



1. Lägg upp dina lm.



2. Den första maskan virkas i 3:e lm från nålen.



3. Virka 1 fm i 3:e m från nålen



4. Virka 20 fm.



5. I sista lm virkas 5 fm.



6. Nu virkas det på andra sidan av lm – kedjan. Virka 21 fm.



7. Den sista maskan är där nålen visar.



8. Virka 5 fm i den sidsta maskan.



9. Avsluta med 1 sm.

## Varv: 3



1. Virka 1 lm, 1 fm i samma m, därefter 20 fm.



2. Virka 2 fm i följande 5 m.



3. Virka 1 fm i följande 21 m.



4. Virka 2 fm i följande 5 m.



5. Avsluta med 1 sm.



Varv 4



Varv 5



Varv 6

**Sidorna:**

- Se bildvägledning längre ner i mönstret

1. Virka 2 lm (ersätter 1:a st) Virka st runt hela botten. Avsluta med 1 sm. . (92)
2. Virka 1 lm (Ersätter 1:a fm). Virka 1 fm i samma m och därefter 1 fm i varje m varvet ut, avsluta med 1 sm. (92)
3. Virka 2 lm (ersätter 1:a st).Virka 1 dubbel relifstolpe framifrån om st på förra varvet. \* 1st i nästa m, 1 drstfr\* Upprepa \* - \* varvet ut och avsluta med en sm.
4. Virka 1 lm (ersätter 1:a fm), virka 1 fm i samma m och därefter fm i varje m varvet ut och avsluta med 1 sm. (92)
5. Virka 2 lm (ersätter 1:a st).Virka 1 dubbel relifstolpe framifrån om st på förra varvet. \* 1st i nästa m, 1 drstfr\* Upprepa \* - \* varvet ut och avsluta med en sm.

Upprepa varv 2-5 til du har önskad höjd på väskan. Denna är virkad totalt 5 ggr.

## Vägledning: Sidorna:



1. Nu virkas 1 varvet med fm i bmb. Virka 1 lm därefter fm i bmb som nålen markerar varvet runt och avsluta med 1 sm.



2. Såhär ser arbetet ut nu.



3. Virka 2 lm ( ersätter 1:a st ).



4. Virka st i varje m varvet ut.



5. Avsluta med 1 sm.



6. Virka 1 lm (Ersätter 1fm).Virka 1 fm i samma m,därefter 1 fm i varje m varvet runt.



7. Avsluta med 1 sm.



8. Virka 2 lm ( ersätter 1:a st )



9. Virka nu 1 dubbel relifstolpe framifrån om st på förra varvet. Nålen markerar vart maskan ska virkas.



10. Såhär ser det ut .



11. virka 1 st i nästa m.



12. Virka 1 drstfr om nästa st på förra varvet. Nålen markerar var.





13. Så här.



14. Virka 1 st i nästa m.



15. \* Virka 1 st i nästa m, 1 drstfr i maskan under  
\* Upprepa \* - \* varvet ut och avsluta med 1 sm.



16. Virka 1 lm (Ersätter 1:a fm). Virka 1 fm i samma m därefter 1 fm i varje m varvet runt.



17. Avsluta med 1 sm.



18. Virka 2 lm, och fortsätt med 1 drstfr om stolpen på förra varvet. Nålen markerar var du virkar den drstfr.



19. Så.



20. Virka 1 st i nästa m.



21. Virka 1 dstfr om stolpen på förra varvet.  
Nålen markerar var du sticker in nålen och virkar maskan.



22. Så.



23. Virka 1 stolpe i nästa m.



24. Virka \* 1 dstfr, 1 st\* . Upprepa \* - \* varvet ut och avsluta med 1 sm.

### Översta kanten:

Se bildvägledning längre ner i mönstret

1. Virka 1 lm ( ersätter 1 fm ) , Virka 1 fm i samma m och därefter 1 fm i varje m runt och avsluta med 1 sm. (92)
2. Virka 1 lm Nu fortsätter du med Ks hela vägen runt ( OBS se bildförklaring på detta ) Avsluta med 1 sm .

Upprepa varv 2, 2-3 ggr Antalet varv beroende på hur hög du vill ha din kant på väskan.

Därefter avslutar du med 1 varv sm. Klipp av och fäst tråden.

### Vägledning översta kanten.:



1. Virka 1 lm (ersätter 1:a fm). Virka 1 fm i samma m och fortsätt virka 1 fm i varje m och avsluta med 1 sm. (92)



2. Nu virkas det knit stitch maskor. Virka 1 lm, sedan 1 fm i V:et på maskan under Nålen markerar var du ska virka din fm.



3. Här har du virkat din första knit stitch maska.



4. Virka nästa fm i nästa maskas " V " Häkl näste fm i næste maskes "v". Nålen markerar var du ska virka din fm.



5. Du har nu virkat ännu en knit stitch.



6. Virka knit stitch hela vägen runt och avsluta med 1 sm.



7. Upprepa varvet med knit stich tills du har önskat höjd på din kant eller som här 2 – 3 ggr.



8. Därefter virkar du 1 varv med sm. Klipp av garnet och fäst. Nu är väskan klar och du kan montera handtag.

### **Montering av handtag:**

Du kan använda precis vilka handtag du önskar. Det finns både korta och långa och i olika färger.



#### **På bilden överst:**

Överst till vänster, en snygg kort flätad rem från, Hooooked – Hö uppe: En lång flätad rem från Hooooked. - Nederst till vänster : ett kort och fast läderhandtag från Knitpro –Nederst hö : Ett kort och fast handtag med krok och D-ring till montering.



#### **Handtag med krok:**

Här är använt det korta handtaget från Knitpro med krok och D-ring. Her er der brugt den korte læderhank fra Knitpro med krog, og d-ring. Hooooked handtagen monterar på samma sätt. Sy fast ringarna på önskat avstånd med ditt garn du har virkat väskan i.



#### **Handtag utan krok:**

Här har man använt det fasta handtaget från Knitpro. Sy fast handtaget med samma garn och färg som du har använt till väskan.