

Beskrivning nr: 87820 1 (2)

PONCHO MED FRANSAR + HÄTTA

Passform: *Normalt rymlig poncho med rundstickat/formstickat ok.*

Material: Naturull, 100 % ull

Alternativ: Naturull Tweed, 85 % ull / 11 % akryl / 4 % viscose.

Var uppmärksam på garnåtgången vid alternativ kvalitet då löplängden på garnet inte alltid är densamma. Det kan också vara nödvändigt att byta nr på stickorna.

Strl:

Poncho: S/M (L/XL)

Mössa: En storlek, dam

Garnåtgång:

Poncho: 7 (8) nystan á 100 g

Mössa: 2 nystan á 100 g

Ponchons längd: ca 57 cm – mät från nedre kanten till kragens början. Måttet är innan det satts på fransar!

Ponchons omkrets om axlarna – mät lite under det rundstickade oket med mönster:

S/M = 130 cm (L/XL = 140 cm)

Stickor:

Poncho: Rundsticka nr 7 (80+60+40 cm)

Mössa: Jumperstickor nr 6, rundsticka nr 7 (40 cm), strumpsticka nr 7.

Masktäthet: 12 m slätst och 16-17 v i slätst = 10 x 10 cm.

Observera: Stämmer inte masktätheten, prova med grövre eller finare stickor.

Förkortningar:

1 enkl int = lyft 1 m, 1 rm, dra den lyfta m över

Stickförkortningar:

M = maska, rm = rät maska, v = varv, tills. = tillsammans, int = intagning, ökn = ökning

Ponchon stickas runt på rundsticka och nerifrån och upp.

PONCHO:

Lägg upp 224 (236) m på rundsticka nr 7 (80 cm). Sticka 1 v avigt. Sticka därefter 2 v rätt. Nu delas arb i 4 delar och det placeras 4 markeringar (säkerhetsnålar eller liknande) – det räknas ut från v början som är vänstra sidan: Räkna 27 (29) m och sätt 1 markering i länken mellan 27:e och 28:e m (29:e och 30:e m) = 1:a markeringen, räkna från markeringen 58 (60) m och sätt 1 markering i länken mellan 58:e och 59:e m (60:e och 61:a m) =

2:a markeringen, räkna 54 (58) m och sätt ytterligare 1 markering i länken mellan 54:e och 55:e m (58:e och 59:e = 3:e markeringen, räkna igen 58 (60) m och sätt den sista markeringen i länken mellan 58:e och 59:e (60:e och 61:a m) = 4 markeringar. Det är nu 4 markeringar placerade med 54 (58) m mellan markeringarna på var sida av ponchon och 58 (60) m mellan varje markering fram/bak på ponchon. På nästa v stickas int:

Intagningsv: Sticka till 1:a markeringen på v, sticka nästa 2 m **efter** markeringen som 1 **enkl int**, sticka till 2 m **före** 2:a markeringen, sticka de 2 m före markeringen som 2 **rm tills.**, sticka till 3:e markeringen och sticka de nästa 2 m **efter** markeringen som 1 **enkl int**, sticka till 2 m **före** 4:e markeringen och sticka de nästa 2 m före markeringen som 2 **rm tills.** Det är nu stickat 4 int allt som allt – och int vänder in mot mitten på respektive fram/bak på ponchon.

För varje gång det stickas 1 intagningsv, förminskas maskantalet mellan markeringarna fram/bak på ponchon med 2 m!

Sticka 3 v utan int och upprepa så intagningsv som beskrivits. Fortsätt således med int på vart 4:e v tills det allt som allt stickats 17 intagningsv = 156 (168) m kvar på stickan. Efter 17:e intagningsv, stickas bara 1 v rätt varefter det fortsätts efter diagrammet som stickas igenom 1 ggr på höjden. När diagrammet stickats, stickas 1 v rätt där det minskas jämt fördelat till 72 (76) m. Fortsätt runt i släts tills det stickats 17 cm slätst – mät från den sista avigstickade v i diagrammet. Maska av alla m i **avigt**. Ta av garnet och fäst.

PRESSNING:

Pressa försiktigt det färdiga arb under ett fuktigt stycke. Pressa kragens översta kant så den inte rullar.

FRANSAR:

Knyt fransar till kanten längs ned. Varje frans består av 14 trådar och längden på varje färdig frans är 15-16 cm. Placera fransarna med ett avstånd på 6-7 cm hela vägen runt.

MÖSSA:

Lägg upp 24 m på jumperstickor nr 6 och sticka således:

1:a v (= avigsidan): 1 kantm rät, *2 am, 2 rm*, sluta med 3 am.


2:a v (=rätsidan): Lyft 1 m, *2 rm, 2am*, sluta med 3 rm.

Upprepa dessa 2 v tills arb mäter 56 cm. Maska av i resår. Sy ihop styckena räta mot räta – sy ev med ett tunnare garn. Från rätsidan – och längs den kant där det på alla v stickats 1 kantm rät, plockas det nu upp m på rundsticka nr 7 (40 cm). Plocka upp 66 m längs kanten och sticka runt i slätst tills det stickats 17 cm slätst efter det nedersta resårstickade stycket.


Nästa v stickas på strumpstickor nr 7 där m stickas samman 2 och 2 = 33 m kvar. Ta av garnet och trä det genom m – dra till hålet helt och fäst.

HJERTEGARN

DIAGRAM TILL OKET



□ = Slätst = när det stickas runt på rundsticka
 ◻ = Avigt


 = Alla 3 symboler stickas på detta sätt:
 Lyft 2 rm, 1 rm, dra de 2 lyfta m över

■ = Maska som inte längre existerar = m som maskats av