



Hobbii Ribbon Väska

Material:

- Virknål 5. (Virkar du hårt kan du använda virknål nr 6)
- Hobbii Ribbon
- Läderhandtag
- Magnetknapp med flap – 4 cm
- 12 stk. Nitar 9 x13 mm

Mått: Ca. 40 cm bred ocg 29 cm hög. (Mätt med väskan liggande plant)

Köp garn och tillbehör här:

<http://shop.hobbii.se/hobbii-ribbon-vaska>

Garnåtgång Ca. 550g Ribbon

Förkortningar:

Lm: Luftmaska

M: Maska

Sm: Smygmaska

Fm: Fastmask

Bmb: Bakre maskbågen

St: Stolpe

Drstfr: Dubbel reliefstolpe framifrån

Ks: Knitstitch

Mönster: Se bildvägledning lite längre ner i mönstret samt video tutorial här:

<https://youtu.be/n00dcaE9S3g>

Botten:

1. Lägg upp och virka 24 lm.
2. Virka 1 fm i 3:e m från nålen, därefter virkas 20 fm, i sista lm virkas 5 fm. Därefter virkar man på motsatta sidan av lm kedjan. Virka 21 fm, i sista m virkas 5 fm, avsluta med en sm. (52)



3. Virka 1 lm och 1 fm i samma m. Virka fm i de nästa 20 m, virka därefter 2 fm i **Varje** m 5 ggr. Virka 1 fm i de följande 21 m. Nu virkas det 2 fm i de följande 5 m. Avsluta med 1 sm. (62)



4. Virka 1 lm och 1 fm i samma m. Virka 1 fm i de följande 20 m (i allt 21 fm). Nu virkas det "1 fm i nästa m, och 2 fm i den efterföljande m". Upprepa "till" i allt 5 gånger. Virka 1 fm i de följande 21 m. Nu virkas det "1 fm i nästa m, och 2 fm i den efterföljande m". Upprepa "till" i allt 5 gånger. Avsluta med 1 sm. (72)



5. Virka 1 lm och 1 fm i samma m. Virka 1 fm i de följande 20 m (i allt 21 fm). Nu virkas det "1 fm i nästa 2 m, och 2 fm i den efterföljande m". Upprepa "till" i allt 5 gånger. Virka 1 fm i de följande 21 m. Nu virkas det "1 fm i nästa 2 m, och 2 m i den efterföljande m". Upprepa "till" i allt 5 gånger. Avsluta med 1 sm. (82)



6. Virka 1 lm och 1 fm i samma m. Virka 1 fm i de följande 20 m (i allt 21 fm). Nu virkas det "1 fm i de nästa 3 m, och 2 fm i den efterföljande m". Upprepa "till" i allt 5 gånger. Virka 1 fm i de följande 21 m. Nu virkas det "1 fm i de nästa 3 m, och 2 fm i den efterföljande m". Upprepa "till" i allt 5 gånger. Avsluta med 1 sm. (92) Botten mäter ca. 29-30 cm.



7. Lägg upp 1 lm. Virka fm i bmb varvet runt, avsluta med 1 sm. (92)



1. Nu virkas det 1 varv fm i bakre maskbågen. Lägg upp 1 lm. Virka fm i bakre maskbågen, som visas på bilden, varvet runt. Avsluta med 1 sm.



2. Såhär ser ditt arbete ut nu.

Vägledning – Botten - Avslutning av varv:



1. När ett varv avslutas med 1 sm, ser det ut som om man hoppar över en maska. Denna maska kallas en fake maska, och den ska INTE virkas.



2. Gör din sm i 1m maskan som nålen markerar här.



3. Såhär kommer det att se ut.

Sidorna- Se bildvägledning lite längre ner i mönstret.

1. Lägg upp 3 lm (ersätter 1. st). Virka st runt hela botten. Avsluta med 1 sm i tredje (3) lm. (92)
2. Lägg upp 1 lm (ersätter 1. fm). Virka fm hela vägen runt, avsluta med 1 sm i första (1) lm. (92)
3. Lägg upp 3 lm (ersätter 1. st). Virka 1 dubbel reliefstolpe framifrån (drstfr) kring nästa st från förra varvet. "Virka 1 st i nästa maska, 1 drstfr kring nästa st från förra varvet." Upprepa " till " varvet runt. Avluta med 1 sm i tredje (3) lm.

4. Lägg upp 1 lm (ersätter 1. fm). Virka fm hela vägen runt, avsluta med 1 sm i första (1) lm (92)
5. Lägg upp 1 lm. Virka 1 dubbel reliefstolpe framifrån (drstfr) kring nästa st från förra varvet, och 1 st i nästa m. "Virka 1 drstfr kring nästa st från förra varvet, och 1 st i nästa m." " Upprepa " till " varvet runt. Avluta med 1 sm i 1. drstfr.

Upprepa nu varv 2-5 tills du har önskad höjd på din väska. Denna väska är virkad med fem upprepningar (2-5) totalt.

Vägledning -Sidorna:



1. Lägg upp 3 lm (ersätter 1. st)



2. Virka st runt hela botten. Avsluta med 1 sm.



3. Lägg upp 1 lm (ersätter 1. fm). Virka fm hela vägen runt. Avsluta med 1 sm.



4. Lägg upp 3 lm (ersätter 1. st).



5. Virka 1 drstfr kring nästa st från förra varvet. Nålen markerar här var maskan ska virkas ner kring stolpen framifrån.



6. Såhär ser ditt arbete ut nu.



7. Virka 1 st i nästa maska.



8. Virka 1 drstfr kring nästa st från förra varvet. Nålen markerar här var maskan ska virkas ner kring stolpen framifrån.



9. Så här.



10. "Virka 1 st i nästa m, Virka 1 drstfr kring efterföljande st från förra varvet." Upprepa " till " varvet runt. Avsluta med 1sm.



11. Lägg upp 1 lm (ersätter 1. fm). Virka fm hela vägen runt. Avsluta med 1 sm.



12. Lägg upp 1 lm, Virka 1 drstfr kring nästa st från förra varvet. Nålen markerar här var maskan ska virkas ner kring stolpen framifrån.



13. Sådär.



14. Virka 1 st i nästa maska.



15. Virka 1 drstfr kring nästa st från förra varvet.
Nålen markerar här var maskan ska virkas
ner kring stolpen framifrån.



16. Sådär.



17. Virka 1 st i nästa maska.



18. Virka 1 drstfr kring efterföljande st från förra varvet och därefter 1 st i nästa m." Upprepa " till " varvet runt. Avsluta med 1 sm. Upprepa dessa varv som beskrivits i mönstret.

Översta kanten: Se bildvägledning lite längre ner i mönstret

Du hittar en video tutorial på hur man virkar knit stitch här: <https://youtu.be/Sb4lrmp41A4>

1. Lägg upp 1 lm (ersätter 1 fm), Virka 1 fm i samma m och därefter 1 fm i varje m runt och avsluta med 1 sm. (92)
2. Lägg upp 1 lm. Nu virkas det ks hela varvet runt och avslutas med 1 sm.

Upprepa varv 2, i allt 3 gånger.

Därefter avslutar du med 1 varv sm. Klipp av och fäst tråden.

Vägledning - Översta kanten:



1. Virka 1 lm (ersätter 1 fm), Virka 1 fm i samma m och därefter 1 fm i varje m runt och avsluta med 1 sm (92)



2. Nu virkas det knit stitch. Lägg upp 1 lm. Virka 1 fm i V'et på maskan under. Nålen markerar här var du ska virka din fm.



3. Det har nu virkats den första knit stitch maskan.



4. Virka nästa fm i nästa maskas "V". Nålen markerar här var din fm ska virkas.



5. Det har nu virkats ytterligare en knit stitch.



6. Virka knit stitch varvet runt och avsluta med 1 sm.



7. Upprepa varvet så du har i allt 3 varv med knit stitch.



8. Det virkas nu ett varv med smygmaskor. Klipp av och fäst tråden. Din väska är nu klar för montering av handtag.

Montering av magnetknapp med flap

Sy fast 1 flap på varje sid inuti väskan som visas på bilden härunder. Använd evt. sytråd, garn eller broderi garn. Nu kan väskan stängas på mitten.



Montering av handtag:

Du kan använda precis de handtag som du själv önskar. De finns både som korta och långa, med eller utan krok, och i många olika färger.

Till denna väska har det använts ett läckert brunt handtag om ca 80 cm, som enkelt monteras med nitar i 3 hål i var sida.



Väljer du evt. att använda ett annat handtag med krok och d-ring, monteras detta genom att du, på önskat avstånd, syr fast ringarna på väskan med ribbon garn. Nu kan handtaget enkelt monteras med lobsterlåset.



Har du frågor om mönstret är du välkommen att skriva till tine@hobbii.dk

Ha det så kul ☺

De vänligaste hälsningar Hobbii.se