

Mönster Chanel Stitch

Inkl.: Vägledning till foder
och blixtlåsficka.

Modell: Chanel Stitch.

Storlek: 18,5 x 6 x H 12,5 cm/Cosy garn* 150 g.

Storlek: 22 x 6 x H 16 cm/Cosy garn* 250 g.

*Dubbelt garn: 15 hst/10 cm.

Virknål: 3,5 - 4,5 mm.

Go handmades lilla, men exklusiva och klassiska kollektion av väsklås, är hantverket när det är som bäst. Låsens tillverkning är en avancerad process, som kräver handlag, precision och stor kunskap. En passion för hantverket som den bästa kvaliteten fordrar.



Virkad i Go handmade Cosy - en vidunderligt mjuk bomulls mix i hög kvalitet, som håller formen. 60% Bomull/40% Akryl, 50 g/100 m.



Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil

www.gohandmade.dk
© 2019



Alla våra väskor är med foder – fodret ger en speciell finish, en extravagant look och en läcker känsla av kvalitet. Där utöver har fodret även den goda egenskapen, att det hålla väskan i form.



BRA ATT VETA OM MÖNSTRET

Nål, storlek och fasthet

Detta mönster skall virkas med fast virkfasthet, för att få rätt effekt.

Var uppmärksam på att den färdiga väskan kan bli ett par centimeter mindre eller större allt efter din virkfasthet.

Om man inte är van vid virkfastheten i detta mönster, föreslår vi att man använder sitt måttband flitigt.

Virknål: 3,5 - 4,5 cm

Virkfasthet: 15 hst på 10 cm

Foder i väskan

Till alla väskor i vår kollektion har vi använt foder – vackra foder som verkligen sätter pricken över i på resultatet, en extravagant look med en känsla av kvalitet. Fodret har även en viktig funktion - det hjälper till att hålla formen på väskan.

Handtag + accessories till din väska

I Go handmades stora kollektion av accessories för väskor hittar du allt som ger din väska den där sista touchen – handtag, remmar, tyg, knappar etc..

FÖRKORTNINGAR OCH FÖRKLARINGAR

m	maska
lm	luftmaska
hst	halvstolpe
bmb	bakre maskbågen
fmb	främre maskbågen
vlm	Vändluftmaska, vänd sedan på arbetet.
(..)	Vid slutet av varvet - anger antal maskor totalt



**Chanel Stitch väskan är
virkad i dubbelt garn.**

Chanel Stitch Väska

Lilla strl: 18,5 x 6 x H 12,5 cm

Grundstycket

Virka en fundamentalskedja, bestående av 28 lm.

Det virkas fram och tillbaka.

- 1.) Börja i 2:a m från nålen och virka 27 hst. (27)
Avsluta med 2 vlm.

Från v 2 till 43 börjar v i 3:e m från nålen.

2. - 13.) 1 hst i varje m. (27)
Avsluta med 2 vlm.

- 14.) 1 hst i varje bmb. (27)
Avsluta med 2 vlm.

15. - 20.) 1 hst i varje m. (27)
Avsluta med 2 vlm.

- 21.) 1 hst i varje fmb. (27)
Avsluta med 2 vlm.

22. - 33.) 1 hst i varje m. (27)
Avsluta med 2 vlm.

- 34.) 1 hst i varje bmb. (27)
Avsluta med 2 vlm.

35. - 37.) 1 hst i varje m. (27)
Avsluta med 2 vlm.

- 38.) 1 hst i varje bmb. (27)
Avsluta med 2 vlm.

39. - 42.) 1 hst i varje m. (27)
Avsluta med 2 vlm.

- 43.) 1 hst i varje m. (27)

Avsluta och fäst trådarna – grundstycket är färdigt.

Sidostycke (2 x)

Virkas från botten och upp.

Virka en fundamentalskedja, bestående av 11 lm.

Det virkas fram och tillbaka.

- 1.) Börja i 2:a m från nålen och virka 10 hst. (10)
Avsluta med 2 vlm.
2. - 6.) Börja i 3:e m från nålen, 1 hst i varje m. (10)
Avsluta med 2 vlm.
- 7.) Börja i 4:e m från nålen, 1 hst i varje m. (9)
Avsluta med 2 vlm.
- 8.) Börja i 4:e m från nålen, 1 hst i varje m. (8)
Avsluta med 2 vlm.
- 9.) Börja i 3:e m från nålen, 1 hst i varje m. (8)
Avsluta med 2 vlm.
- 10.) Börja i 4:e m från nålen, 1 hst i varje m. (7)
Avsluta med 2 vlm.
- 11.) Börja i 4:e m från nålen, 1 hst i varje m. (6)
Avsluta med 2 vlm.
- 12.) Börja i 3:e m från nålen, 1 hst i varje m. (6)

Avsluta och fäst trådarna. Spara ca. 100 cm tråd till montering.

Den första sidan är nu färdig - den andra sidan görs på samma sätt.

Chanel Stitch Väska

Stor strl: 22 x 6 x H 16 cm

Grundstycket

Virka en fundamentalskedja, bestående av 34 lm.

Det virkas fram och tillbaka.

1.) Börja i 2:a m från nålen och virka 33 hst. (33)
Avsluta med 2 vlm.

Från v 2 till 57 börjar v i 3:e m från nålen.

2. - 17.) 1 hst i varje m. (33)
Avsluta med 2 vlm.

18.) 1 hst i varje bmb. (33)
Avsluta med 2 vlm.

19. - 24.) 1 hst i varje m. (33)
Avsluta med 2 vlm.

25.) 1 hst i varje fmb. (33)
Avsluta med 2 vlm.

26. - 41.) 1 hst i varje m. (33)
Avsluta med 2 vlm.

42.) 1 hst i varje bmb. (33)
Avsluta med 2 vlm.

43. - 45.) 1 hst i varje m. (33)
Avsluta med 2 vlm.

46.) 1 hst i varje bmb. (33)
Avsluta med 2 vlm.

47. - 54.) 1 hst i varje m. (33)
Avsluta med 2 vlm.

55.) 1 hst i varje m. (33)

Avsluta och fäst trådarna - grundstycket är färdigt.

Sidostycket (2 x)

Virkas från botten och upp.

Virka en fundamentalskedja, bestående av 11 lm.

Det virkas fram och tillbaka.

- 1.) Börja i 2:a m från nålen och virka 10 hst. (10)
Avsluta med 2 vlm.
2. - 8.) Börja i 3:e m från nålen, 1 hst i varje m. (10)
Avsluta med 2 vlm.
- 9.) Börja i 4:e m från nålen, 1 hst i varje m. (9)
Avsluta med 2 vlm.
- 10.) Börja i 4:e m från nålen, 1 hst i varje m. (8)
Avsluta med 2 vlm.
11. - 12.) Börja i 3:e m från nålen, 1 hst i varje m. (8)
Avsluta med 2 vlm.
- 13.) Börja i 4:e m från nålen, 1 hst i varje m. (7)
Avsluta med 2 vlm.
- 14.) Börja i 4:e m från nålen, 1 hst i varje m. (6)
Avsluta med 2 vlm.
- 15.) Börja i 3:e m från nålen, 1 hst i varje m. (6)
Avsluta med 2 vlm.
- 16.) Börja i 3:e m från nålen, 1 hst i varje m. (6)

*Avsluta och fäst trådarna. Spara ca. 100 cm tråd till montering.
Den första sidan är färdig - den andra sidan görs på samma sätt.*

Montering av sidostyckena

Sidostyckena sys med enkeltråd på grundstycket.

Sidostycket vänds med det smala stycket uppåt.

Börja med att sy från det översta hörnet av sidostycket med utvändiga stygn.

Sy ner längs sidan, från botten och upp på den andra sidan, till det andra översta hörnet av sidostycket.

Kom ihåg att maskorna skall läggas ovanför varandra.

Väskan är färdig och är klar för montering av diverse, foder (sidan 10 - 11), blyxtlås, remmar osv.



Montering av låsen

Låsen skjuts in på kanten av väskans lock.
De 2 skruvarna sätts fast på baksidan.

Den andra delen har "ben" på baksidan. Används det lilla låset har det 2 "ben", det större låset har 4 "ben".

"Benen" sätts igenom framsidan av väskan, så det avståndsmässigt passar med placeringen av första delen av låset.

Den medföljande monteringsplattan sätts över de 2 "benen" och "benen" viks mot varandra. Om det är mer än 2 "ben", upprepas processen (foto 2).

Låsen är färdigmonterade.



Universella sömnadsinstruktioner för väska foder och ficka med dragkedja

Läs alltid igenom hela vägledningen, innan du börjar – den innehåller läckerheter som är viktig för helhetsförståelsen.

Foder till väska:

1. Lägg väskan på fodret och rita av omkretsen på väskan, med skräddarkrita eller t.ex. en blyertspenna. Klipp efter strecken – klipp två lika stycken, så du har två stycken/sidor, som är lika stora. OBS, om väskan skall ha en platt botten, skall det måttet läggas till på höjden.
2. Sy ihop tre sidor med träckelstygn. Har din väska ett bottenstycke, ett "platt" stycke i botten, skall det måttet läggas till på höjden av tyget, som klippas. Man kan med fördel vänta med att klippa den slutliga höjden på fodret, tills botten är gjord.
3. Bottenstycket görs på följande sätt; lägg det hopsyddas fodret på ett bord (foto 3), drag de två hörnen utåt – nu uppstår där en "yta" eller en "trekant" i hörnen (foto 4). Det sys en söm tvärs över, det antal centimeter in från hörnet (på tyget) som man önskar att bottenstycket skall vara brett. När man har sytt båda hörnens trekant, har man sitt bottenstycke (foto 5).
4. När man har sin botten, är det mycket lätt att ta hela tygstycket invändigt i väskan, låta tyget följa väskans höjd och klippa av tyget, där man vill att fodret skall sluta. Man kan eventuellt klippa så det räcker till ett litet omvik, det ger ett fint avslut runt om i väskan, som sys med osynliga stygn.



Ficka med dragkedja till väska:

5. En ficka görs av två lika stora tygstycken, som sys ihop på tre sidor.
6. Avigsidan på dragkedjan, sys på det ena styckets rätsida. Sen tar man det andra tygstycket och gör ett litet omvik – så de två styckena ligger med rätsidan mot varandra och är lika stora. Nu är fickan färdig.



Montering av fickan med dragkedja på väskans foder:

7. Placera fickan där du vill den skall sitta, använd knappnålar till att hålla den på plats och rita nu ett streck där du önskar att öppningen på dragkedjan skall vara. Man kan gott ha en kortare öppning än dragkedjans fulla längd, resten av dragkedjan kommer vara inne i fickan.
8. Klipp upp stycket, som är markerat som dragkedjans öppning. Det skall klippas ytterligare två små hack på ca en halv centimeter och en halv centimeter från var sida (i det öppna stycket som dragkedjan skall sitta i) – detta för att få en fint isydd dragkedja.
9. De små "hacken" pressas in på baksidan (foto 6).
10. Lägg fickan, med dragkedjan uppåt, på undersidan av väskan, så att det passar med öppningen i tyget. Sy fast med efterstygn (foto 7-8).



*Du har nu gjort fodret med en dragkedjeficka.
Sy fast fodret i väskan med osynliga stygn.*

Brat at veta

Go handmades collection är utvecklad och handgjord av virkexperter - passionerade virkare som älskar sina hantverk.

Virknålens storlek & fasthet

Chanel Stitch väskan är virkad i vad vi kallar, fast virkfasthet, vilket passar bäst.

Virkare virkar väldigt olika, några virkar med virknål 2,0 mm och får samma storlek och kvalitet på designen som en person som virkar med virknål 4,0 mm.

Vi har erfarenhet detta från det team av virkeskor som jobbar med oss. Nyckeln till att virka en specifik storlek är mer beroende på vilken virkstil/hur man håller virknålen/kunskap du har än att ha en viss storlek på virknålen.

Därför rekommenderar vi ett spann på 3,5 - 4,5 mm



I Go handmades stora kollektion av accessories för väskor, hittar du allt till väskans finish - handtag, remmar, tyg, knappar osv.