



Bellis Väska

No. 2003-192-6348

Material

2 nystan av 50 g Highland Wool fg. 34

Rundsticka 5 mm, 80 cm

Rundsticka 3 mm, 120 cm

Axelrem 18 mm, brons

Väsklås 30x19 mm, brons

Skruvmejsel 2,0

Filttyg, Go Handmade fg. Light Grey

Mått

Bredd ca 22 cm

Höjd ca 14 cm

Stickfasthet

18 maskor = 10 cm

32 varv = 10 cm

Mönsterinformation

Sticka fram och tillbaka i dubbel tråd på rundsticka 5.

Sticka till slut på väksidorna.

Sticka i-cordkant när väskan är monterad.

I-corden stickas i enkel tråd på sticka 3.

Slutligen, fodra väskan med filttyg.

Köp garnet här:

<http://shop.hobbii.se/bellis-vaska>

Väska

Fram -och baksida

Lägg upp 34 maskor i dubbel tråd på rundsticka 5 mm, sticka mosstickning fram och tillbaka *1 rät, 1 avig*.

På nästa varv görs förskjutningar med räta över aviga och aviga över räta.

Fortsätt med mosstickning tills arbetet mäter 13 cm. Sätt fast en markör i varje sida.

Sticka ytterligare 5 cm och sätt fast en markör igen i varje sida.

Senare plockas upp maskor för väskans sidor mellan de två markörerna.

Sticka rakt upp ytterligare 13 cm och sätt en markör i varje sida.

Fortsätt rakt upp tills arbetet mäter 34 cm mätt från uppläggningsskanten.

Lock

Sticka ihop 2 maskor på början av varje varv så det stämmer med mossmönstret.

Minska på varje varv tills det återstår 18 maskor.

Maska av i mosstickning. Fäst alla trådar.

Sidor

Plocka upp 8 maskor mellan de 2 markörerna. Sticka mosstickning fram och tillbaka. Fortsätt sticka tills sidan är lika hög som väskan ung. 13 cm.

Gör likadant i motsatt sida.

Foder

Lägg plagget plant och rita av väskan på filttyget. Lägg inte till sömmellanrum. Fodret sys fast lite senare.

I-cord

Sticka 1 lång i-cord runt hela arbetet. Sticka i enkel tråd på rundsticka 3 mm.

Plocka upp maskor längs med väskans kanter och fäst samtidigt väskans sidor före du påbörjar stickning av i-cord.

Vik ihop arbetet så det liknar en väska. Fäst sidorna med markörer för att hålla väskans form.

Lägg väskan med baksidan uppåt och börja vid markören i nedersta högra hörn.

Plocka upp genom yttersta maskan på baksidan av väskan och yttersta maskan på högersidans kant.

Fortsätt plocka upp maskor längs med locket fram till markören på motsatta sida, genom yttersta maskan på baksidan och yttersta maskan på vänstersidans kant uppifrån och ner, fortsätt längs med sidans nedersta kant, upp längs med vänstersidans andra kant, längs

med uppläggningskanten, ner igen längs med högersidans andra kant och slutligen längs med botten tills i-cordänderna möts.

Påbörja icord

Plocka upp 3 maskor med stickuppläggning.

Sticka *2 räta, 2 vriden räta tillsammans. Lyft tillbaka 3 maskor på vänstra sticka* - upprepa hela vägen runt om väskan.

Sy ihop i-cordens ändrar med maskstygn.

Fodring

Montera ena delen av låsen på väskans framsida.

Klipp ut filttyget och sy fast med sytråd längs med sidorna.

Det är viktigt att sömmarna vänder utåt mot väskan så de inte syns på väskans innersida. Sy fast fodret för hand på väskans kanter.

Finish

Montera låsens andra del på väskans lock. Sy fast D-ringarna rejält på baksidan, först med sytråd genom både det stickade och fodertyget, sedan med garn endast genom det stickade för att dölja sytråden.

Mycket nöje!

#hobbii design #bellistaske