



Neva - Mössa

No. 2004-194-5662

Material:

3 (3, 4) nystan a 50 g Starlight Soft, fr 13

Rundsticka 4,5 mm på 80 cm

Flätsticka

Pom-pom maker, Clover 65 mm

Kvaliteté:

Starlight Soft, Hobbii

86% Premium Acrylic, 14% Reflective Yarn,

15% reflexgarn / 50 g = 64 meter

Garnet reflekterar vid ljuspåverkan

Stickfasthet

24 maskor på 10 cm i flätmönster

Köp garnet här

<http://shop.hobbii.se/neva-mossa>

Storlek

S (M, L)

Mått

Omkrets: 50 (53, 56) cm, töjer sig på bredden


Mönsterinformation

Det stickas en ribbkant och därefter stickas det flätor. Mössan stickas runt på rundsticka med Magic loop.

Gör en pompom av garnet och sy fast den i toppen.

Hashtags till sociala medier

#hobbiidesign #hobbiineva



Mycket nöje!

Mönster

Lägg upp 96 (104, 112) maskor på rundsticka 4,5 mm. Sticka runt i ribbstickning: 1 rät, 1 avig.

Sticka tills kanten mäter 2 (3, 4) cm.

Öka på nästa varv i rät, så här:

Sticka 4 rät, öka 1 maska genom att sticka upp länken mellan maskorna och sticka den vriden rät, upprepa från * till * totalt 24 gånger, sticka 0 (8, 16) rät = 120 (128, 136) maskor.

Fortsätt i mönster:

1. varvet: *2 avig, 6 rät* varvet ut.

2. och 3. varvet: sticka som varv 1.

4. varvet, flättnings varv: *2 avig, sätt 3 maskor på flätstickan framför arbetet, sticka 3 rät, sticka de 3 maskorna på flätstickan rät*, upprepa från * till* varvet ut = 15 (16, 17) flätor.

5. till 10. varvet: Sticka som varv 1.

Upprepa 4.e till 10.e varvet = flätor på vart 7.e varv.

Sticka tills det är 5 flätningar på höjden och arbetet mäter ca 15 (16, 17) cm.

Sluta med det 5.e varvet i mönstret.

Börja med minskningarna:

6. varvet: *2 aviga tills, 6 rät*, upprepa från * till* varvet ut = 105 (112, 119) maskor.

7. varvet: sticka som maskorna visar.

8. varvet: *1 avig, 2 rät, 2 rät tills, 2 rät*, upprepa från * till* varvet ut = 90 (96, 102) maskor.

9. varvet: sticka som maskorna visar.

10. varvet-flättnings-varv: *1 avig, sätt 3 maskor på flätstickan framför arbetet, sticka 2 rät, sticka de 3 maskorna på flätstickan rät*, upprepa från * till* varvet ut.

11. varvet, *1 avig, sticka 2 rät, 2 rät tills, 1 rät*, upprepa från * till* varvet ut = 75 (80, 85) maskor.

12. varvet: sticka som maskorna visar.

13. varvet: *1 avig, 2 rät, 2 rät tills*, upprepa från * till* varvet ut = 60 (64, 68) maskor.

14. varvet: sticka som maskorna visar.

15. varvet: *1 avig, 1 rät, 2 rät tills*, upprepa från * till* varvet ut = 45 (48, 51) maskor.

16. varvet: sticka som maskorna visar.

17. varvet: *1 avig, 2 rät tills*, upprepa från * till* varvet ut = 30 (32, 34) maskor.

18. varvet: * 2 rät tills*, upprepa från * till* varvet ut = 15 (16, 17) maskor.

Klipp garnet och dra tråden genom maskorna, strama till och fäst på avigsidan.

Gör en pompom och sy fast den i toppen.