



Japis - Scarf

No. 2004-201-6091

Material

2 nystan av Magic Sock Wool fg 24

2 nystan av Kid Silk fg 16

Stickor 3,5 mm

Rundsticka 3,5 mm till kanten

Garnkvalité

Magic sock wool, Happy Sheep

70% ull, 30% nylon/ 100 g = 400 meter

Kid Silk, Hobbii

70% Kid Mohair, 30% Silke/25 g = 195 meter

Stickfasthet

21 maskor och 60 varv =

10 cm i rätstickning och ränder

Köp ditt garn här

<http://shop.hobbii.se/japis-scarf>

Storlek

One size

Mått

Bredd: ung. 44 cm

Längd: ung. 220 cm

Mönsterinformation

Scarfen stickas växelvist med 2 varv Magic Sock Wool och 2 varv Kid Silk.

Först ökas arbetet i ena sidan mot mitten och sedan minskas arbetet i samma sida. Fortsätt öka tills 1 nystan av Kid Silk har tagit slut.

Slutligen stickas en I-cord-kant runt scarfen med Magic Sock Wool.

Hashtaggar för sociala medier

#hobbiidesign #hobbiijapis



Mycket nöje!

Mönster

Lägg upp 3 maskor med Magic Sock Wool och sticka 1 varv räta.

Byt till Kid Silk och sticka 2 varv räta.

Hädanefter stickas ränder med ökning på slutet av första varvet:

Varv 1: *Med Magic Sock Wool, sticka räta i varje maska tills det återstår 1 maska, sticka maskan framifrån och bakifrån i sista maskan = 1 ökad maska = 4 maskor totalt.

Varv 2: Sticka ret, med Magic Sock Wool, varvet ut.

Varv 3: Sticka räta, med Kid Silk, varvet ut.

Varv 4: Sticka räta, med Kid Silk, varvet ut.

Varv 5: Sticka räta, med Magic Sock Wool, varvet ut.

Varv 6: Sticka räta, med Magic Sock Wool, varvet ut.

Varv 7: Sticka räta, med Kid Silk, varvet ut.

Varv 8: Sticka räta, med Kid Silk, varvet ut.

Upprepa de 8 varv.

Fortsätt öka på vart 8:e varv tills du har använt ett nystan av = ung. 90 - 94 maskor.

Sticka 2 varv till i en utav färgerna för att markera mitten av scarfen.

Fortsätt nu med ränder och minskningar i samma sida som du ökade:

Sticka räta tills det återstår 2 maskor, sticka 2 räta tillsammans = 1 minskad maska.

Sticka 7 varv räta med ränder.

Upprepa de 8 varv.

Minska tills du har kvar 3 maskor. Sticka 2 varv räta. Maska av.

I-cord-kant, stickas i Magic Sock Wool.

Sneda sidor

Med rundsticka och från rätsidan, plocka upp maskor längs med de två sneda sidorna.

Klipp garnet. Flytta maskorna till motsatta sticka och fortsätt från rätsidan.

Lägg upp 3 maskor med stickuppläggning.

sticka 2 räta, 2 maskor vriden räta tillsammans (1 maska från höger sticka och 1 maska från vänster sticka), lyft tillbaka 3 maskor på vänster sticka; upprepa * - * tills alla maskor på stickan är stickade. Låt de 3 maskor vila.

Obs! Dra åt garnet lite innan den första maskan stickas.

Raksidan

Med rundsticka och från rätsidan, plocka upp maskor längs med raksidan. Klipp agrnet.

Flytta maskorna till motsatta spets och fortsätt från rätsidan.

Låt de 3 maskor vila på vänster sticka.

sticka 2 räta, sticka 2 maskor vriden räta tillsammans, lyft tillbaka 3 maskor på vänster sticka; upprepa * - * tills alla maskor på stickan är stickade.
Sy ihop kanten i hörnet med maskstygn.

Finish

Pressa arbetet och kanten.