



Crayons - Pulsvärmare

No. 1001-203-7377

Material

Babywool fg. 01
Super kid silk Print fg. 1010
Virknål 4

Virkfasthet

ung. 21 m x 22 varv = 10 x 10 cm

Garnåtgång: Babywool/ Super kid silk
ung. 55/17 (60/20) g

Köp garn och tillbehör här:

<http://shop.hobbii.se/crayons-pulsvarmare>

Storlek: S/M (M/L)

Omkrets: ung. 16-18 (18-20) cm

Längd: ung. 20 cm

Förkortningar

Lm: Luftmaska

M: Maska

Fm: Fastmaska

Sm: Smygmaska

Bmb: Bakre maskbåge

Obs!

Pulsvärmarna virkas med 1 tråd babywool och 1 tråd super kid silk.

Vänd varje varv med 1 lm. Denna lm ersätter inte en maska och medräknas ej. Varje varv avslutas med 1 sm i varvets första maska.

Mönster – Hitta bildvägledning längre ner

1. Lägg upp 35 (39) lm och samla ihop till en ring med 1 sm. Virka 1 lm. Virka fm i varje maska varvet runt och avsluta med 1 sm i varvets första maska. = 35 (39)
2. - 31. Vänd med 1 lm. Virka fm i bmb i varje maska varvet runt. Avsluta med 1 sm i varvets första maska. = 35 (39) m.

Virka tumhål

Vänster

32. Vänd med 1 lm. Virka 1 fm i bmb i de första 7 (9) m. Virka 10 lm, hoppa 8 (8) m. Virka 1 fm i bmb i de sista 20 (22) m. Avsluta med 1 sm i första m. = 37 (41)
33. Vänd med 1 lm. Virka 1 fm i bmb i de första 20 (22) m. Virka 1 fm i varje lm från föregående varv. Virka 1 fm i bmb i de sista 7 (9) m. Avsluta med 1 sm i första m. = 37 (41)
34. - 45. Vänd med 1 lm. Virka fm i bmb varvet runt. Avsluta med 1 sm i första m. = 37 (41)
46. Virka sm löst varvet runt. Klipp garnet och fäst trådarna.

Höger

32. Vänd med 1 lm. Virka 1 fm i bmb i de första 20 (22) m. Virka 10 lm, hoppa 8 (8) m. Virka 1 fm i bmb i de sista 7 (9) m. Avsluta med 1 sm i första m. = 37 (41)
33. Vänd med 1 lm. Virka 1 fm i bmb i de första 7 (9) m. Virka 1 fm i varje lm från föregående varv. Virka 1 fm i bmb i de sista 20 (22) m. Avsluta med 1 sm i första m. = 37 (41)
34. - 45. Vänd med 1 lm. Virka fm i bmb varvet runt. Avsluta med 1 sm i första m. = 37 (41)
46. Virka sm löst varvet runt. Klipp garnet och fäst trådarna.

Vägledning

Varv 1



1. Lägg upp 35 (39) lm och samla ihop till en ring med 1 sm.



2. Virka 1 lm. Virka fm varvet runt och avsluta med 1 sm i första m. = 35 (39)

Varv 2



3. Vänd med 1 lm.



4. Virka 1 fm i bmb i första m. Nålen på bilden visar vilken båge du ska virka fm i.



5. Såhär.



6. Virka fm i bmb varvet runt. Avsluta med 1 sm i första m. = 35 (39)

Varv 3



7. Detta varv virkas på samma sätt som varv 2. Vänd med 1 lm.



8. Virka 1 fm i bmb i första m. Nålen visar vilken båge du ska virka fm i.



9. Så här.



10. Virka fm i bmb varvet runt. Avsluta med 1 sm i första m. = 35 (39)

Varv 4 - 31



11. Vänd med 1 lm. Virka fm i bmb varvet runt. Avsluta med 1 sm i första m. = 35 (39)

Virka tumhål

Vänster

Varv 32



1. Vänd med 1 lm.



2. Virka 1 fm i bmb i de första 7 (9) m.



3. Virka 10 lm.



4. Hoppa 8 (8) m.



5. Virka 1 fm i bmb i de sista 20 (22) m.
Avsluta med 1 sm i första m. = 37 (41)

Varv 33



6. Vänd med 1 lm.



7. Virka 1 fm i bmb i de första 20 (22) m.



8. Virka 1 fm i varje lm från föregående varv.



9. Virka 1 fm i bmb i de sista 7 (9) m.
Avsluta med 1 sm i första m. = 37 (41)

Varv 34-45



10. Vänd med 1 lm. Virka fm i bmb varvet runt. Avsluta med 1 sm i första m. = 37 (41)

Varv 46



11. Virka sm löst varvet runt. Klipp garnet och fäst trådarna.

Höger

Varv 32



1. Vänd med 1 lm. Virka 1 fm i bmb i de första 20 (22) m.



2. Virka 10 lm.



3. Hoppa 8 (8) m.



4. Virka 1 fm i bmb i de sista 7 (9) m.
Avsluta med 1 sm i första m. = 37 (41)

Varv 33



5. Vänd med 1 lm.



6. Virka 1 fm i bmb i de första 7 (9) m.




7. Virka 1 fm i varje 1m från föregående varv.

Varv 34-45



9. Vänd med 1 lm. Virka fm i bmb varvet runt. Avsluta med 1 sm i första m. = 37 (41)



8. Virka 1 fm i bmb i de sista 20 (22) m. Avsluta med 1 sm i första m. = 37 (41)

Varv 46



10. Virka sm löst varvet runt. Klipp garnet och fäst trådarna.



Mycket nöje :)