



Christy - Jumper

No. 2016-204-7738

Material

6 (6, 7) nystan av Mohair Delight, fg 20
1 rulle Glitter 'deluxe', fg Winter Red
Rundstickor 3,5 mm och 4,5 mm / 80 cm
Maskmarkörer

Garnkvaliteter

Mohair Delight, Hobbii

50% mohair, 50% akryl / 50 g = 150 meter

Glitter 'deluxe', Go Handmade

100% polyester/ 100 g = 7000 meter

Stickfasthet

20 maskor och 26 varv = 10 cm
i mönsterstickning på 4,5 mm sticka och med
2 trådar

Köp ditt garn här

<http://shop.hobbii.se/christy-jumper>

Storlek

S (M, L)

Mått

Bredd: 45 (55, 65) cm

Längd: 46 (48, 50) cm

Mönsterinformation

Jumpern stickas med 1 tråd Mohair Delight och 1 tråd Glitter 'deluxe' = 2 trådar.



Jumpern stickas nerifrån och upp. Kroppen stickas runt. När axelsömmarna är hopsydda, plocka upp maskor för ärmarna.

Obs! Jumpern stickas ut och in, med avigsidan utåt och vänds på slutet. Uppmärksamma detta vid montering och när du ska plocka upp maskor för ärmarna.

Jumpern är en kort och bred modell, ta ev. på dig jumpern när du ska mäta upp ärmlängden.

Hashtaggar för sociala medier

#hobbiidesign #hobbiichristy



Mycket nöje!

Mönster runt

Varv 1: *1 rät, 1 avig*, upprepa * - *.

Varv 2: räta.

Upprepa varv 1 och 2.

Mönster fram och tillbaka

Varv på avigsidan: *1 rät, 1 avig*, upprepa * - *.

Varv på rätsidan: räta.

Kropp

Lägg upp 180 (220, 260) maskor på 3,5 mm rundstickor.

Sticka resår: *1 vriden rät, 1 avig*.

Sticka 7 varv resår totalt.

Vänd arbetet.

Byt til 4,5 mm stickor och sticka **runt i mönsterstickning** tills arbetet mäter 28 (29, 30). Nu delas arbetet upp till fram och bakstycke. Antal maskor på varje del = 90 (110, 130) maskor.

Bakstycke

Fortsätt i **mönsterstickning fram och tillbaka** tills arbetet mäter 46 (48, 50) cm.

Axlar och nacke

Fäst en maskmarkör efter 23 (31, 39) maskor i varje sida = axlar.

Framstycke

Stickas som bakstycket tills arbetet mäter 40 (42, 44) cm.

Halsringning

Vänster axel

Fortsätt i **mönsterstickning fram och tillbaka:**

Rätsida: Sticka 32 (40, 48) maskor, låt återstående maskor vila på stickan.

Avigsida: Maska av 5 maskor och sticka färdigt varvet i mönsterstickning.

Rätsida: Sticka räta i varje maska varvet ut.

Avigsida: Maska av 4 maskor och sticka färdigt varvet i mönsterstickning= 23 (31, 39) maskor återstår till axel.

Fortsätt i mönsterstickning rakt upp tills arbetet mäter 46 (48, 50) cm.

Maska av axelns 23 (31, 39) maskor.

Låt mittersta 26 (30, 34) maskor vila på en maskhållare.

Höger axel

Avigsida: Fäst garnet och sticka återstående 32 (40, 48) maskor.

Fortsätt i **mönsterstickning fram och tillbaka:**

Rätsida: Maska av 5 maskor och sticka färdigt varvet i mönsterstickning.

Avigsida: Sticka i **mönsterstickning fram och tillbaka.**

Rätsida: Maska av 4 maskor och sticka färdigt varvet i mönsterstickning= 23 (31, 39) maskor återstår till axel.

Fortsätt i mönsterstickning rakt upp tills arbetet mäter 46 (48, 50) cm.
Maska av axelns 23 (31, 39) maskor

Sy ihop axelsömmarna.

Obs! Kom ihåg att jumpers rätsida är arbetets avigsida, avigsidorna ska därför placeras mot varandra när du syr ihop axlarna.

Ärmar

Plocka upp 76-80 maskor från arbetets avigsida. Vänd arbetet så rätsidan vänder utåt.

Sticka runt med Magic Loop tekniken.

Sticka **runt i mönsterstickning** tills ärmen mäter 40 cm.

Vänd arbetet.

Byt till 3,5 mm rundstickor och minska 26-30 maskor jämnt fördelat = 50 maskor.

Sticka 7 varv resår: *1 vriden rät, 1 avig*.

Maska av.

Sticka en till ärm likadant.

Halskant

Från arbetets avigsida med 3,5 mm rundsticka, plocka upp ung. 100-110 maskor längs med halsringningen.

Sticka 7 varv resår: *1 vriden rät, 1 avig* (magic loop).

Maska av löst i resår.