



Nicole - Jacka

No. 2004-212-3397

Material

2 (2) 2 nyst. Mohair Delight, färg 26, **A**
2 (2) 2 nyst. Mohair Delight, färg 11, **B**
2 (2) 2 nyst. Mohair Delight, färg 33, **C**
1 (2) 2 nyst. Mohair Delight, färg 13, **D**

Rundsticka 80 cm/ 5 mm

Hjälp-rundsticka

2 stk. Magnetiska tryckknappar D20 mm

Kvalitet

 **Mohair Delight**, Hobbii

50% mohair, 50% acrylic/

50 g = 150 meter

Stickfasthet

16 maskor och 23 varv på 10 cm

Storlek

S/M (M/L) L/XL

Mått

Bredd: 48 (52) 56 cm

Längd: 54 (55) 56 cm

Hashtags till sociala medier

#hobbiidesign #hobbiinicole

Mönsterinformation

Sticka 2 delar från ärm till mitt på bakstycke och framstycke. De 2 delarna stickas ihop på bakstycket, och det sys tryckknappar på framkanterna.

Det stickas ett band med ribbstickning från ärmkanten till avmaskningen vid halsen.

Ärm-ökningarna görs på var sida om ribb bandet. Det bytas färg under arbetets gång, och för att få en snyggare övergång stickas det rät över ribb på första varvet på rätsidan. Den ribbstickade delen stickas på armar och axlar och avmaskas vid halsringningen.

Det stickas förkortade varv på bak- och framstycke med vändvarv (German short rows), så att ribbkanten hålls ihop lite.

På bakstycket ökas det med maskor till sluttande axlar.

Tekniker

German Short Rows -

<https://www.youtube.com/watch?v=4Bz7YhiXuA8&t=>

Köp garnet här

<http://shop.hobbii.se/nicole-jacka>



Mycket nöje!

Mönster

Höger halva

Ärm

Lägg upp 45 (47) 49 maskor med färg **A** och sticka fram och tillbaka på rundstickan.

Ribbkant

- 1. varv, avigsidan:** 1 avig, *1 rät, 1 avig*, upprepa* - * varvet ut.
- 2. varv, rätsidan:** 1 rät, *1 avig, 1 rät*, upprepa* - * varvet ut.
- 3. varv:** 1 avig, *1 rät, 1 avig*, upprepa* - * varvet ut.

Ärm

Dela upp i slätstickad och ribbstickad del

Fortsätt med slätstickning samtidigt som de mittersta 13 maskorna stickas i ribbstickning så här: Sticka 16 (17) 18 rät, 1 avig, *1 rät, 1 avig* totalt 6 gånger, sticka 16 (17) 18 maskor rät. Sticka 4 cm så som maskorna visar.

Börja med ökningarna

Sticka fram till den ribbstickade delen, öka 1 maska (sticka upp länken vriden rät), sticka den ribbstickade delen, öka 1 maska, sticka rät varvet ut.

Öka på detta sätt på vart 6.e varv tills arbetet mäter 25 (26) 27 cm. Slut med ett varv på avigsidan.

Byta till färg **B**, sticka alla maskor rät på det första varvet.

Fortsätt med ökningarna tills det är 65 (69) 73 maskor. Sticka rakt upp tills arbetet mäter 43 cm. Sluta med ett varv på avigsidan.

Sidsömmar

Lägg upp 57 maskor på var sida = 179 (183) 187 maskor totalt.

Framstycke, axel och bakstycke

Det stickas nu 6 maskor i ribbstickning i var sida av arbetet, ribbstickningen på ärmen fortsätter, och

Det stickas slätstickning över resten av maskorna så här:

Sticka från rätsidan: *1 rät, 1 avig* totalt 3 gånger (= 6 maskor ribbstickning), sticka rät fram till den ribbstickade delen

på ärmen, 13 maskor ribbstickning, sticka rät tills det är 6 maskor kvar, *1 avigt, 1 rät* totalt 3 gånger (= 6 maskor ribbstickning).

OBS För att hålla ihop ribbkanterna lite stickas det vändvarv (German short rows) på ca vart 10.e varv så här:

Sticka fram till ribbkanten i slutet på varvet, vänd med en vändmaska, sticka till ribbkanten i

slutet på varvet i motsatta sidan, vänd med en vändmaska. På de följande varven stickas det över alla maskor och vändmaskan stickas som 1 maska.

Sticka tills arbetet mäter 4,5 cm från sidsömmen. Slut med ett varv på avigsidan.

Framstycke, axel och bakstycke

Sedan stickas framstycke och axlar (13 maskor resår) med färg **C**, och ryggen stickas med färg **D** således.

Rätsidan: Byta till färg **C** och sticka hela vägen fram till där bakstycket börjar = framstycke och ribbstickad axel, byta till färg **D** och sticka färdigt varvet = bakstycket. Sno runt garnerna kring varandra vid färgskiftet, och kom ihåg att sticka ribbstickning på kanterna.

Avigsidan: Sticka som maskorna och färgerna visar.

Sluttande axlar: Sticka över alla maskor, samtidigt som det ökas 1 maska på bakstycket (innanför 2 maskor) på vart 4.e varv, totalt 5 gånger = 88 (90) 92 maskor på bakstycket. Sticka tills arbetet mäter 16 (17) 18 cm från sidsömmen. Sluta med ett varv på rätsidan. Sätt maskorna på framstycke och axel att vila, klipp INTE tråden på färg **C**.

Bakstycke

Fortsätt med färg **D** tills arbetet mäter 24 (26) 28 cm från sidsömmen. Kom ihåg den ribbstickade kanten och vändvarven. Klipp garnet och sätt maskorna att vila.

Axel och framstycke

Byta till färg **C** och sticka från avigsidan. Avmaska de 13 ribbstickade-maskorna stramt i ribb och sticka varvet ut.

Sticka såsom maskorna visar tills arbetet mäter 24 (26) 28 cm från sidsömmen. Kom ihåg de ribbstickade kanterna och vändvarven. Sluta med ett varv på avigsidan.

Framkant

Byta till färg **A**, sticka 4 varv såsom maskorna visar och därefter 2 varv ribbstickning: 1 rät, 1 avig. Avmaska i ribb.

Vänster halva

Sticka en del till likadant men spegelvänt, där bakstycket stickas i färg **D** och axel och framstycke i färg **C**.

Montering

Bakstycket stickas ihop med en extra sticka så här: Lägg ihop arbetet räta mot räta, sticka 1 maska från varje del rät tillsammans och avmaska samtidigt.

Sy ihop ärm- och sidsömmar.

Sy i 2 magnetiska tryckknappar på framkanten, den översta vid halsringningen och nummer två ca 10 cm ner.

Pressa alla sömmar.