



STICKMÖNSTER

Sigga

Väst med mönster


Design: Sys Fredens | Hobbii Design

MATERIAL

3 (3, 3, 4, 4, 4) nystan Malaga, färg Eucalyptus (21)

Stickor 6 mm
Maskmarkörer
Maskhållare

GARNKVALITET

 **Malaga**, World of Yarn
100% premium HB akryl/ 100 g = 165 meter

STICKFASTHET

15 maskor och 19 varv i slätstickning
på 10 x 10 cm
20 maskor och 19 varv i mönster på
10 x 10 cm

STORLEK

S (M, L, XL, 2XL, 3XL)

MÅTT

Bredd: 44 (48, 52, 56, 60, 64) cm
Längd: 46 (47, 48, 49, 49, 50) cm, mätt vid
ärmsidan

MÖNSTER INFORMATION

Det stickas mönster på bak-och framstycke.
Det är en ribbstickad kant nederst på västen
och en ribbstickad del överst med sneda
axlar.

HASHTAGS TILL SOCIALA MEDIER

#hobbiidesign #hobbiisigga

FRÅGOR

Om du har frågor angående mönstret, är du välkommen att skriva till
kundservice@hobbii.se
Vi ber dig uppge mönstrets namn och nummer.

Lycka till med projektet!

Mönster



FÖRKLARINGAR

Öka 1 maska: sticka upp länken mellan maskorna vriden rät.

Ribbkant och översta ribbdelen: sticka ribbstickning, på rätsidan: *2 rät, 1 avig*.

Sticka som maskorna visar: rät över rät och avig över avig.

Avmaskning: lyft den första maskan löst av.

BAKSTYCKE

RIBBKANT

Lägg upp 69 (75, 81, 87, 93, 99) maskor.

1. varv, avigsidan: 1 avig, 1 rät, *2 avig, 1 rät*, upprepa * - * tills det är 1 maska kvar, 1 avig.

2. varv, rätsidan: 1 rät, 1 avig, *2 rät, 1 avig*, upprepa * - * tills det är 1 maska kvar, 1 rät.

Upprepa dessa 2 varv tills kanten mäter 5 cm. Sluta med ett varv på avigsidan.

Öknings-varv, rätsidan: 1 rät, 1 avig, *1 rät, öka 1 maska, 1 rät, 1 avig*, upprepa * - * tills det är 1 maska kvar, 1 rät = 91 (99, 107, 115, 123, 131) maskor.

MÖNSTER

1. varv, avigsidan: 1 avig, 1 rät, *3 avig, 1 rät*, upprepa * - * tills det är 1 maska kvar, 1 avig.

2. varv, rätsidan: 1 rät, 1 avig, *1 rät löst av, 2 rät, dra den lösa maskan över, 1 avig*, upprepa * - * tills det är 1 maska kvar, 1 rät.

3. varv, avigsidan: 1 avig, 1 rät, *1 avig, omslag, 1 avig, 1 rät*, upprepa * - * tills det är 1 maska kvar, 1 avig.

4. varv, rätsidan: 1 rät, 1 avig, *3 rät, 1 avig*, upprepa * - * tills det är 1 maska kvar, 1 rät. Upprepa dessa 4 varv.

Fortsätt i mönster

Sticka mönster tills arbetet mäter 37 (38, 39, 40, 41) cm från uppläggningkanten.

Sluta med det 2.a varvet i mönstret = 69 (75, 81, 87, 93, 99) maskor.

ÖVERSTA RIBBDELEN

1. varv, avigsidan: 1 avig, 1 rät, *2 avig, 1 rät*, upprepa * - * tills det är 1 maska kvar, 1 avig.
2. varv, rätsidan: 1 rät, 1 avig, *2 rät, 1 avig*, upprepa * - * tills det är 1 maska kvar, 1 rät.
- 3.-11. varv: sticka som maskorna visar.

Sneda axlar

Rätsidan: avmaska 3 maskor rät, sticka som maskorna visar varvet ut.
Avigsidan: avmaska 3 maskor avigt, sticka som maskorna visar tills det är 1 maska kvar, 1 avig= 63 (69, 75, 81, 87, 93) maskor.
Upprepa de sista 2 varven tills det totalt är avmaskat 3 gånger i var sida = 51 (57, 63, 69, 75, 81) maskor.

Nacke, höger sida

Sätt en markör på varv sida av de mittersta 21 maskorna = 15 (18, 21, 24, 27, 30) maskor på varv sida.

Rätsidan: avmaska 3 (4, 4, 5, 5, 6) maskor rät, sticka som maskorna visar fram till markören, vänd = 12 (14, 17, 19, 22, 24) maskor.

Avigsidan: avmaska 3 maskor avigt, sticka som maskorna visar tills det är 1 maska kvar, 1 avig.

Rätsidan: avmaska 3 (4, 5, 5, 6, 6) maskor rät, sticka som maskorna visar = 6 (7, 9, 11, 13, 15) maskor.

Avigsidan: avmaska 3 maskor avigt, sticka som maskorna visar tills det är 1 maska kvar, 1 avig.

Rätsidan: avmaska.

Nacke, vänster sida

Rätsidan: avmaska de 21 maskorna och sticka varvet ut som maskorna visar = 15 (18, 21, 24, 27, 30) maskor.

Avigsidan: avmaska 3 (4, 4, 5, 5, 6) maskor avigt, sticka som maskorna visar tills det är 1 maska kvar, 1 avig= 12 (14, 17, 19, 22, 24) maskor.

Rätsidan: avmaska 3 maskor rät, sticka som maskorna visar.

Avigsidan: avmaska 3 (4, 5, 5, 6, 6) maskor avigt, sticka som maskorna visar tills det är 1 maska kvar, 1 avig= 6 (7, 9, 11, 13, 15) maskor.

Rätsidan: avmaska 3 maskor rät, sticka som maskorna visar.

Avigsidan: avmaska.

FRAMSTYCKE

Stickas som bakstycket tills det har stickats 5 varv på den översta ribbdelen.

Vänster urringning

Sätt en markör på varv sida om de mittersta 21 maskorna = 24 (27, 30, 33, 36, 39) maskor på varv sida.

Rätsidan: sticka som maskorna visar tills 3 maskor före markören, 2 rät tillsammans, 1 rät, vänd = 23 (26, 29, 32, 35, 38) maskor.

Avigsidan: lyft 1 maska löst av, sticka som maskorna visar.

Sticka de sista 2 varven tills det finns 21 (24, 27, 30, 33, 36) maskor.

Sned axel

Rätsidan: avmaska 3 maskor rät, sticka som maskorna visar tills 3 maskor före markören, 2 rät tillsammans, 1 rät = 17 (20, 23, 26, 29, 32) maskor.

Avigsidan: sticka som maskorna visar tills det är 1 maska kvar, 1 avig.

Rätsidan: avmaska 3 maskor rät, sticka som maskorna visar tills 3 maskor före markören, 2 rät tillsammans, 1 rät = 13 (16, 19, 22, 25, 28) maskor.

Avigsidan: sticka som maskorna visar tills det är 1 maska kvar, 1 avig.

Rätsidan: avmaska 3 maskor rät, sticka som maskorna visar tills 3 maskor före markören, 2 rät tillsammans, 1 rät = 9 (12, 15, 18, 21, 24) maskor.

Avigsidan: sticka som maskorna visar tills det är 1 maska kvar, 1 avig.

Rätsidan: avmaska 3 (4, 4, 5, 5, 6) maskor rät, sticka som maskorna visar = 6 (8, 11, 13, 16, 18) maskor.

Avigsidan: sticka som maskorna visar tills det är 1 maska kvar, 1 avig.

Rätsidan: avmaska 3 (4, 5, 5, 6, 6) maskor rät, sticka som maskorna visar = 3 (4, 6, 8, 10, 12) maskor.

Avigsidan: avmaska.

Höger urringning

Rätsidan: 1 rät, 2 vridna rät tillsammans, sticka som maskorna visar varvet ut = 23 (26, 29, 32, 35, 38) maskor.

Avigsidan: sticka som maskorna visar tills det är 1 maska kvar, 1 avig.

Rätsidan: lyft 1 maska löst av, 2 vridna rät tillsammans, sticka som maskorna visar varvet ut.

Avigsidan: sticka som maskorna visar tills det är 1 maska kvar, 1 avig.

Sticka de sista 2 varven total 3 gånger = 21 (24, 27, 30, 33, 36) maskor.

Sned axel

Rätsidan: lyft 1 maska löst av, 2 vridna rät tillsammans, sticka som maskorna visar varvet ut.

Avigsidan: avmaska 3 maskor avigt, sticka som maskorna visar tills det är 1 maska kvar, 1 avig.

Rätsidan: lyft 1 maska löst av, 2 vridna rät tillsammans, sticka som maskorna visar varvet ut.

Avigsidan: avmaska 3 maskor avigt, sticka som maskorna visar tills det är 1 maska kvar, 1 avig.

Rätsidan: lyft 1 maska löst av, 2 vridna rät tillsammans, sticka som maskorna visar varvet ut.

Avigsidan: avmaska 3 maskor avigt, sticka som maskorna visar tills det är 1 maska kvar, 1 avig.

Rätsidan: sticka som maskorna visar.

Avigsidan: avmaska 3 (4, 4, 5, 5, 6) maskor avigt, sticka som maskorna visar tills det är 1 maska kvar, 1 avig.

Rätsidan: sticka som maskorna visar.

Avigsidan: avmaska 3 (4, 5, 5, 6, 6) maskor avigt, sticka som maskorna visar tills det är 1 maska kvar, 1 avig = 3 (4, 6, 8, 10, 12) maskor.

Rätsidan: Avmaska.

MONTERING

Sy ihop den ena axeln från rätsidan.

Sticka upp 74 maskor i urringningen. Sticka 1 varv avigt, och avmaska löst i rät.

Sy ihop den andra axeln från rätsidan.

Sy ihop sidsömmarna.