



VIRKMÖNSTER

Noisy

Miniklänning


Design: Knit Gang | Hobbii Design

MATERIAL

10 (10) 11 nystan av Highland Wool färg
Heather 36

Virknåll 3,5 mm
Stoppnål
Maskmarkörer

GARNKVALITÉ

 **Highland Wool**, Hobbii
100 % Peruansk Högländsull
50 g = 175 m

VIRKFASTHET

10 cm x 10 cm = 20 m x 13 varv

FÖRKORTNINGAR

lm = luftmaska
fm = fastmaska
st = stolpe
sm = smygmaska
öka 1 m = virka 2 m i samma m
minska 1 m = virka ihop 2 m

STORLEK

S (M) L

MÅTT

Bröstvidd ung.: 46 (48) 50 cm
Längd: 82 (82) 82 cm

MÖNSTERINFORMATION

Slå dig lös inför vintern i denna glamourösa
men varma miniklänning!
Klänningen virkas i två delar som slutligen
monteras.

HASHTAGGAR FÖR SOCIALA MEDIER

#hobbiidesign #hobbiinoisy

FRÅGOR

Om du har frågor angående mönstret, är du välkommen att skriva till
kundservice@hobbii.se
Vi ber dig uppge mönstrets namn och nummer.

Mycket nöje!

Mönster



INFO OCH TIPS

Varje axelvolang virkas av 1 helt nystan för att uppnå samma storlek. Börja därför varje volang med varsitt eget nystan.

BAKSTYCKE

105 (105) 113 lm

Varv 1: 1 st i 2:e lm från nålen, 1 st varvet ut = 104 (104) 112 m.

Varv 2-8: 2 lm (medräknas som första st), 1 st varvet ut, vänd.

Varv 9: Minska i början och slutet av vart 3:e (4:e) 4:e varv tills du har 78 (82) 86 m.

Fortsätt med 1 st i varje m tills arbetet mäter 60 cm = ung. 66 varv.

Avsluta och klipp garnet.

För att bilda ärmhålen ska garnet fästas i 7:e maska från början av varvet, virka 1 st i varje m tills det återstår 6 m på varvet = 66 (70) 74 m.

Virka ung. 19 cm med 1 st i varje m.

För att forma halsringningen ska du först virka de första 17 (17) 19 m, vända och upprepa varvet 1 gång. Avsluta och klipp garnet.

Fäst garnet igen efter 32 (36) 36 m. Virka 1 st i de sista 17 (17) 19 m, vänd och upprepa varvet 1 gång.

FRAMSTYCKE

Virka likadant som på bakstycket tills ärmhålen mäter 5 cm.

För att forma halsringningen, virka 1 st i de första 28 (29) 31 m och vänd.

Minska 1 st mot halskanten på varje varv tills du har 17 (17) 19 m.

Fortsätt virka tills ärmhålet har samma längd som på bakstycket.

Avsluta och klipp garnet.

Hoppa över de mittersta 10 (12) 12 m, fäst garnet igen och virka på samma sätt i motsatt sida.

ÄRMAR

Gör 53 (53) 57 lm

Varv 1: 1 st i den 2: a lm från nålen, 1 st varvet ut = 52 (52) 56 m.

Varv 2: 2 lm, 1 st varvet ut.

Varv 3: 2 lm, *2 st, öka 1 m* upprepa * - * varvet ut = 68 (68) 72 m.

Fortsätt med 1 st i varje m tills arbetet mäter 30 cm =ung. 38 varv.

Avsluta och klipp garnet.

AVSLUTNING

Placera framstycke och bakstycke med rätsidan mot varandra och virka ihop axlarna med sm.

Virka en kant av fastmaskor runt halsen.

Lägg klänningen och ärmarna plant framför dig och virka på ärmarna med fm på avigsidan.

Slutligen virkas klänningens sidor och ärmarna ihop med fm på avigsidan.

VOLANGER

Lägg klänningen plant framför dig och placera en maskmarkör i 7:e m längs med axelsömmen räknat från halskanten och ut. Placera andra markören i 19:e m 25 varv ner för att de två markörerna ligger rakt ut mot varandra. Gör likadant på ryggen.

Längs med denna rad ska volangen virkas.

Obs: avsluta varje varv med 1 lm och börja nästa varv med 1 sm i 2:e m från varvets början.

Stick ner nålen i den markerade maska (nederst) och börja virka uppåt mot axeln:

Varv 1: öka 1 fm i de nästa 5 m, öka 1 hst de nästa 5 m, öka 1 sti varje m fram till 1 m före axelsömmen, 3 st i nästa m, 3 st i m precis efter axelsömmen, öka 1 st i varje m fram till 10 m före maskmarkören, öka 1 hst i de nästa 5 m, öka 1 fm i de nästa 5 m, 1 lm, vänd.

När du virkar ska nålen stickas ner mellan m – inte i själva maskbågen.

Varv 2: Virka växelvist fm i fm, hst i hst, st i st, men öka i varannan m.

Varv 3: Virka växelvist 1 fm i fm, 1 hst i hst, 1 st i st.

Upprepa varv 3 tills nystanet nästan har tagit slut (ung. 23 varv) och lämna en lång tråd till montering.

Vik volangen inåt på mitten och sy fast i varv 1.

Fäst alla trådar.

Mycket nöje!

Knit Gang