



VIRKMÖNSTER

Touren

Solhatt - Tour de France

Design: Stine Hoelgaard | Hobbii Design



MATERIAL

2 (3) 3 nystan Rainbow Cotton 8/8, Yellow (färg 54)

eller

2 (3) 3 nystan Rainbow Cotton 8/8, Dark Green (färg 22)

eller

2 (3) 3 nystan Rainbow Cotton 8/8, White (färg 01) och 1 nystan Red (färg 58) till prickar

Notera! Om det virkas 2 solhattar i samma färg, används 4 (5) 5 nystan garn. Av ett nystan rött garn kan det virkas ca 14-15 prickar, och det används ca 12 prickar till en hatt.

Virknål 4 mm

Nål

Maskmarkörer

GARNKVALITET

 **Rainbow Cotton 8/8**, Hobbii

100% bomull

50 g = 75 m

VIRKFASTHET

15 fm med virknål 4 mm = 10 cm

FÖRKORTNINGAR

Luftmaska (lm)

fastmaska (fm)

smygmaska (sm)

FRÅGOR

Om du har frågor angående mönstret, är du välkommen att skriva till

kundservice@hobbii.se

Vi ber dig uppge mönstrets namn och nummer.

Lycka till med projektet!

STORLEK

S (M) L

MÅTT

Omkrets: 55 (58) 60 cm

MÖNSTER INFORMATION

Denna unisex solhatt virkas uppifrån och ner, och runt i spiral.

Den kan virkas i antingen i gult (ledartröjan), i grönt (sprinttröjan), vitt (ungdomströjan) eller i vitt med röda prickar (bergströjan).

HASHTAGS TILL SOCIALA MEDIER

#TDF22

#OnTourWithHobbii

#hobbii design

@letourdefrance

@hobbii_yarn

KÖP GARNET HÄR

<http://shop.hobbii.se/touren-solhatt-tour-de-france>

Mönster



INFO OCH TIPS

Solhatten virkas uppifrån och ner och runt i spiral. Sätt en markör kring första m på varvet och flytta med markören på varje varv.

Ökningar på kullen och på brättet ligger förskjutet från varandra för att undvika att hatten blir kantig.

Ökn = ökning = virka 2 fm i samma fm.

1 fm/2 fm/3 fm/4 fm o.s.v. = virka 1 fm i nästa fm - virka 1 fm i var och en av de nästa 2 fm - virka 1 fm i var och en av de nästa 3 fm - i var och en av de nästa 4 fm o.s.v.

För alla 3 storlekar gäller att det virkas fram till och med varv 9. Härifrån följer man individuellt den storlek som man valt att göra.



MÖNSTER

Med gult, grönt eller vitt virkas 3 lm, som samlas ihop till en ring med 1 sm.

1. varv: Virka 8 fm om ringen och uppläggningstråden. Markera 1.a maska på varvet.
2. varv: Virka ökn i varje fm hela varvet runt = 16 fm.
3. varv: *1 fm, ökn*, upprepa från * till * hela varvet runt = 24 fm.
4. varv: *2 fm, ökn*, upprepa från * till * hela varvet runt = 32 fm.
5. varv: 1 fm, *ökn, 3 fm*, upprepa från * till * 7 gånger, ökn och 2 fm = 40 fm.
6. varv: *4 fm, ökn*, upprepa från * till * hela varvet runt = 48 fm.
7. varv: 2 fm, *ökn, 5 fm*, upprepa från * till * 7 gånger, ökn och 3 fm = 56 fm.
8. varv: *6 fm, ökn*, upprepa från * till * hela varvet runt = 64 fm.
9. varv: 2 fm, *ökn, 7 fm*, upprepa från * till * 7 gånger, ökn och 5 fm = 72 fm.

Härifrån virkas de 3 olika storlekarna efter var sitt mönster.

Small

10. varv: Virka 1 varv fm = 72 fm.

11. varv: *ökn, 8 fm*, upprepa från * till * hela varvet runt = 80 fm.

Virka 3 varv med fm, det 3.e varvet slutar med 1 sm.

Fortsätt att virka ett varv sm runt längs sista varvet. Virka 1 sm i varje fm hela vägen runt och sluta med 1 sm i sm på förra varvet. Var noga med att inte virka sm för stramt. Fortsätt att virka fm som virkas i de maskbågar som ligger bakom varvet med sm. Härifrån virkas 12 varv fm rakt ner. Efter sista varvet fortsätt virka ytterligare 2 fm och 1 sm efter markören, för att sluta i en rak lodrät linje under varvet med sm högre upp.

Fortsätt med att virka 1 varv sm runt längs sista varvet. Virka 1 sm i varje fm hela vägen runt och avsluta med 1 sm i sista sm på förra varvet.

Fortsätt med brättet. Det första varvet virkas i de maskbågar som ligger bakom varvet med sm. Notera att den sista ökningen på detta varv virkas i sista sm på förra varvet och att det kan vara lite svårt att få ner virknålen i den smygmaska.

1. varv: *7 fm, ökn*, upprepa från * till * hela varvet runt = 90 fm

2. varv: Virka 1 varv fm som vanligt = 90 fm.

3. varv: 4 fm, *ökn, 8 fm*, upprepa från * till* 9 gånger, ökn och 4 fm = 100 fm.

4. varv: Virka 1 varv fm som vanligt = 100 fm.

5. varv: Virka 1 varv fm som vanligt = 100 fm.

6. varv: *ökn, 9 fm*, upprepa från * till * hela varvet runt = 110 fm.

7. varv: Virka 1 varv fm som vanligt = 110 fm.

8. varv: Virka 1 varv fm som vanligt = 110 fm.

9. varv: Virka 1 varv fm som vanligt = 110 fm.

Efter sista varvet virkas ytterligare 2 fm och 1 sm efter markören, för att sluta i en rak lodrät linje under varvet med sm högre upp.

Fortsätt med att virka 1 varv sm runt längs sista varvet. Virka 1 sm i varje fm hela vägen runt och avsluta med 1 sm i sista sm på förra varvet. Klipp garnet.

Medium

10. varv: *ökn, 8 fm*, upprepa från * till * hela varvet runt = 80 fm.

11. varv: Virka 1 varv fm som vanligt = 80 fm

12. varv: 9 fm, * ökn, 19 fm*, upprepa från * till * 3 gånger, ökn och 10 fm = 84 fm.

Virka 3 varv med fm, 3.e varvet slutar med 1 sm.

Fortsätt att virka ett varv sm runt längs sista varvet. Virka 1 sm i varje fm hela vägen runt och sluta med 1 sm i 1.a sm på förra varvet. Var noga med att inte virka sm för stramt. Fortsätt att virka fm som virkas i de maskbågar som ligger bakom varvet med sm. Härifrån virkas 13 varv rakt ner. Efter sista varvet fortsätt virka ytterligare 3 fm och 1 sm efter markören, för att sluta i en rak lodrät linje under varvet med sm högre upp.

Fortsätt med att virka 1 varv sm runt längs sista varvet. Virka 1 sm i varje fm hela vägen runt och avsluta med 1 sm i sista sm på förra varvet.

Fortsätt med brättet. Det första varvet virkas i de maskbågar som ligger bakom varvet med sm. Notera att den första ökningen på detta varv virkas i sista sm på förra varvet och att det kan vara lite svårt att få ner virknålen i den smygmaska.

1. varv: *ökn, 13 fm*, upprepa från * till * hela varvet runt = 90 fm
2. varv: Virka 1 varv fm som vanligt = 90 fm.
3. varv: 4 fm, *ökn, 8 fm*, upprepa från * till* 9 gånger, ökn och 4 fm = 100 fm.
4. varv: Virka 1 varv fm som vanligt = 100 fm.
5. varv: *ökn, 9 fm*, upprepa från * till * hela varvet runt = 110 fm.
6. varv: Virka 1 varv fm som vanligt = 110 fm.
7. varv: Virka 1 varv fm som vanligt = 110 fm.
8. varv: 5 fm, *ökn, 9 fm*, upprepa från * till * 10 gånger, ökn och 4 fm = 121 fm.
9. varv: Virka 1 varv fm som vanligt = 121 fm.
10. varv: Virka 1 varv fm som vanligt = 121 fm.

Efter sista varvet virkas ytterligare 3 fm och 1 sm efter markören, för att sluta i en rak lodrät linje under varvet med sm högre upp.

Fortsätt med att virka 1 varv sm runt längs sista varvet. Virka 1 sm i varje fm hela vägen runt och avsluta med 1 sm i sista sm på förra varvet. Klipp garnet.

Large

10. varv: *ökn, 8 fm*, upprepa från * till * hela varvet runt = 80 fm.
11. varv: Virka 1 varv fm som vanligt = 80 fm
12. varv: 4 fm, *ökn, 9 fm*, upprepa från * till * 7 gånger, ökn och 5 fm = 88 fm.

Virka 3 varv med fm, 3.e varvet slutar med 1 sm.

Fortsätt att virka ett varv sm runt längs sista varvet. Virka 1 sm i varje fm hela vägen runt och sluta med 1 sm i 1.a sm på förra varvet. Var noga med att inte virka sm för stramt. Fortsätt att virka fm som virkas i de maskbågar som ligger bakom varvet med sm. Härifrån virkas 13 varv rakt ner. Efter sista varvet fortsätt virka ytterligare 3 fm och 1 sm efter markören, för att sluta i en rak lodrät linje under varvet med sm högre upp.

Fortsätt med att virka 1 varv sm runt längs sista varvet. Virka 1 sm i varje fm hela vägen runt och avsluta med 1 sm i sista sm på förra varvet.

Fortsätt med brättet. Det första varvet virkas i de maskbågar som ligger bakom varvet med sm. Notera att den sista ökningen på detta varv virkas i sista sm på förra varvet och att det kan vara lite svårt att få ner virknålen i den smygmaska.

1. varv: *7 fm, ökn*, upprepa från * till * hela varvet runt = 99 fm
2. varv: Virka 1 varv fm som vanligt = 99 fm.
3. varv: Virka 1 varv fm som vanligt = 99 fm.
4. varv: 4 fm, *ökn, 8 fm*, upprepa från * till* 10 gånger, ökn och 4 fm = 110 fm.
5. varv: Virka 1 varv fm som vanligt = 110 fm.
6. varv: Virka 1 varv fm som vanligt = 110 fm.
7. varv: *ökn, 9 fm*, upprepa från * till * hela varvet runt = 121 fm.
8. varv: Virka 1 varv fm som vanligt = 121 fm.
9. varv: Virka 1 varv fm som vanligt = 121 fm.
10. varv: Virka 1 varv fm som vanligt = 121 fm.

Efter sista varvet virkas ytterligare 3 fm och 1 sm efter markören, för att sluta i en rak lodrät linje under varvet med sm högre upp.

Fortsätt med att virka 1 varv sm runt längs sista varvet. Virka 1 sm i varje fm hela vägen runt och avsluta med 1 sm i sista sm på förra varvet. Klipp garnet.

PRICKAR (endast till "bergs" hatten)

Med rött virkas 3 lm, som samlas i en ring med 1 sm.

1. varv: Virka 8 fm om ringen och kring uppläggningstråden. Markera 1.a maska på varvet.
2. varv: Virka ökn i varje fm hela vägen runt = 16 fm.
3. varv: *1 fm, ökn *, upprepa från * till * hela varvet runt = 24 fm.



Fortsätt att virka ett varv sm runt längs sista varvet. Virka 1 sm i varje fm hela vägen runt och sluta med 1 sm i 1.a sm på förra varvet. Klipp garnet med en ca 25 lång garnände, som ska användas till att sy fast prickerna på solhatten. Trä en nål och stick i nålen genom 2.a sm på varvet, så att tråden kommer om på baksidan av prickerna, men fortfarande sitter i kanten på prickerna. Här delas tråden i 2 tunnare trådar, med 4 trådar i varje. Fäst uppläggningstråden i mitten på prickerna.

Virka totalt 12 prickar.

Placera prickarna efter eget önskemål. På den visade modellen är det 3 prickar på toppen av hatten, och de resterande 9 prickarna är placerade förskjutna från varandra längs kullen och ner över brättet.

Prickarna läggs platt och sys fast med kaststygn kring prickens bakre maskbåge och på hatten i en av de bågar som ligger närmast nästa stygn.

MONTERING

Fäst alla garnändar och ånga arbetet försiktigt. Tips! placera Solhatten, med avigsidan utåt, på en rund skål med botten uppåt, och ånga toppen på hatten jämn och fin.

Mycket nöje!

Stine Hoelgaard Johansen