



STICKMÖNSTER

Cassi

Cardigan


Design: Anneliesl Knitwear Design | Hobbii Design

MATERIAL

6 (6) 8 (8) 10 nystan Glitter Delight
Birch Forest (06)

Rundsticka 8 mm, 80 cm
Rundsticka 7 mm, 80 cm
4 knappar (23 mm)

GARNKVALITET

 **Glitter Delight**, Hobbii
49% Bomull, 50% Premium akryl, 1%
Polyester / 100 g = 105 meter

STICKFASTHET

10 cm x 10 cm = 11 m x 16 varv på sticka 8

FÖRKORTNINGAR

R = rät
Av = avig
V = varv
2 r tills = sticka 2 rät tillsammans
Mm = maskmarkör
h-ökn = ökning i länken bakifrån
v-ökn = ökning i länken framifrån

STORLEK

XS (S) M (L) XL

MÅTT

Färdigt bystmått: 100 (105) 110 (115) 120 cm

MÖNSTER INFORMATION

Denna otroligt mysiga cardigan stickas i ett uppifrån och ner. Cassi cardigan har stora ballongärmar och knapphålskanten stickas samtidigt med resten av cardiganen.

HASHTAGS TILL SOCIALA MEDIER

#hobbiidesign #hobbiicassiglitter

KÖP DITT GARN HÄR

<http://shop.hobbii.se/cassi-cardigan-glitter-delight>

FRÅGOR

Om du har frågor angående mönstret, är du välkommen att skriva till

kundservice@hobbii.se

Vi ber dig uppge mönstrets namn och nummer.

Lycka till med projektet!

Mönster



TIPS OCH INFO

Välj en storlek som är ca 10-25 cm större än ditt bystmått, beroende på hur oversized du önskar att cardiganen ska vara.

Du börjar med halskanten, plockar upp maskor på denna och fortsätter med klassiska raglanökningar.

HALS

Lägg upp 7 m på rundsticka 8. Lyft första m löst av som om den skulle stickas avig med garnet framför, fortsätt i 1x1 ribbstickning (börja med en rät m) tills det är 1 m kvar på stickan, 1 rät.

Vänd arbetet

-1 rät, fortsätt i mönster och sticka sista m rät.

- lyft 1 m löst av, fortsätt i mönster och sticka sista m rät.

Upprepa dessa två varv tills arbetet mäter 14 (14) 14 (16) 16 cm

Sluta med ett varv på avigsidan. Låt maskorna vila på en wire och klipp garnet.

Med rätsidan in mot dig själv plockar du upp 7 m på uppläggningsskanten.

Fortsätt i mönster tills arbetet mäter 28 (28) 28 (32) 32 cm. Var noga med att sticka kantmaskorna rätt. Ditt sista varv kommer att vara från avigsidan. Låt maskorna vila på en bit restgarn och klipp garnet.

RAGLAN

Med rätsidan in mot dig själv: Plocka upp 24 (24) 24 (26) 26 m längs kanten, där du stickade alla maskor rät. För alla maskor tillbaka på stickan och placera markörer:

Fortsätt i mönster 7 m, placera mm, 1 rät, placera mm, 2 rät (raglan maskor), placera mm, 4 rät, placera mm, 2 rät (raglan maskor), placera mm, 6 (6) 6 (8) 8 rät, placera mm, 2 rät

(raglan maskor), placera mm, 4 rät, placera mm, 2 rät (raglan maskor), placera mm, 1 rät, placera mm, sticka 7 m i mönster.

Nu börjar raglanökningar (på alla rät-stickor) och ökning till V-hals (på vartannat rätvarv). Fortsätt så här:

Varv 1: Lyft första m löst av som om den skulle stickas avigt med garnet framför, sticka r över r och av över av tills du kommer till 2.a mm, h-ökn, flytta mm, 2 rät, flytta mm, v-ökn, rät på ärmarna, h-ökn, flytta mm, 2 rät, flytta mm, v-ökn, rät på bakstycket, h-ökn, flytta mm, 2 rät, flytta mm, v-ökn, sticka rät på ärmarna, h-ökn, flytta mm, 2 rät, flytta mm, v-ökn, fortsätt med r över r och av över av resten av varvet.

Varv 2: Fortsätt i mönster varvet ut

Varv 3: Lyft första m löst av som om den skulle stickas avigt med garnet framför, fortsätt med r över r och av över av tills du kommer fram till den första mm, flytta mm, v-ökn, rät fram till nästa mm, h-ökn, flytta mm, 2 rät, flytta mm, v-ökn, sticka rät på ärmarna, h-ökn, flytta mm, 2 rät, flytta mm, v-ökn, rät på bakstycket, h-ökn, flytta mm, 2 rät, flytta mm, v-ökn, sticka rät på ärmarna, h-ökn, flytta mm, 2 rät, flytta mm, v-ökn, fortsätt i rät fram till nästa mm, h-ökn, flytta mm, fortsätt med r över r och av över av resten av varvet.

Varv 4: Fortsätt i mönster varvet ut

Upprepa dessa 4 varv totalt 9 (9) 10 (10) 11 gånger.

Gäller bara str S: Upprepa varv 1 och 2 ytterligare en gång.

Det ska nu vara 200 (208) 218 (220) 240 maskor på stickan. Sticka rät fram till 2.a mm, ta bort mm, sticka rät på de 2 raglan maskorna, ta bort mm, låt de 40 (42) 44 (44) 48 maskorna från ärmen vila på en bit restgarn, lägg upp 6 (6) 6 (8) 8 maskor under ärmen, ta bort nästa mm, sticka rät på raglan maskorna, ta bort mm, sticka maskorna på bakstycket, ta bort nästa mm, sticka rät på raglan maskorna och ta bort mm. Låt de 40 (42) 44 (44) 48 maskorna från ärmen vila på en bit restgarn, lägg upp 6 (6) 6 (8) 8 maskor under ärmen, ta bort nästa mm, sticka rät på raglan maskorna, ta bort mm, sticka färdigt varvet. Sticka ett varv från avigsidan

FRAM - OCH BAKSTYCKE

Nu stickas fram-och bakstycke, de fyra knapphålen görs på vart 12.e (12.e) 14.e (14.e) 16.e varv.

De görs så här:

Varv 1: sticka 3 m i mönster, avmaska 1 m, sticka färdigt varvet

Varv 2: Av till 3.e sista m på stickan, gör ett omslag, av varvet ut

Byta till sticka 7 och börja med 1x1 ribbstickning, när du kommer till 3.e knapphållet. Fortsätt i 1x1 ribb tills du har 4 knapphål, sticka ytterligare 2 varv och avmaska.

ÄRM (STICKAS UPPIFRÅN OCH NER)

För tillbaka maskorna på sticka (8 mm) och plocka upp 6 (6) 6 (8) 8 maskor under ärmen. Placera mm i mitten av de 8 m. Det ökas till ballongärm på vart 10.e varv.

Ökningar: 1 rät, v-ökn, rät fram till 1 m före mm, h-ökn, 1 rät.

Fortsätt tills du har gjort ökningar totalt 6 gånger. Fortsätt tills ärmen mäter 40 (40) 40 (42) 42 cm mätt från ökningen under ärmen.

Börja med minskningarna:

- *1 rät, 2 r tills* upprepa varvet runt
- sticka 1 varv rät
- *2 r tills* varvet runt

Byta till sticka 7 och fortsätt i 1x1 ribbstickning i 5 cm. Avmaska alla maskor. Upprepa på andra ärmen.

Sy i knapparna, fäst alla garnändar och njut av ditt färdiga arbete!

