



STICKMÖNSTER

Benedikte

Topp


Design | Hobbii Design

MATERIAL

4 (4) 5 (6) nystan Friends Cotton Silk (33)

Rundstickor 3 mm, 60 cm och 4 mm, 60 cm
Maskmarkörer

GARNKVALITET

 **Friends Cotton Silk**, Hobbii
78% Bomull, 22% Silke
50 g = 120 m

STICKFASTHET

10 x 10 cm = 18 m x 35 varv i
mönsterstickning

FÖRKORTNINGAR

m = maska
r = rät
am = avig
tills = tillsammans
r-s = rätsida
vr r tills = vriden rät tillsammans

STORLEK

(S) M (L) XL

MÅTT

Längd: 54 (56) 58 (69)
Bredd: 84 (94) 106 (116)

MÖNSTER INFORMATION

Benedikte är en topp med axelband med hålmönster, som stickas i mönster efter diagrammet längst ner i mönstret. Den har en V-ringning och smal mossribbkant i nederkant.

Det stickas runt på rundstickor, nerifrån och upp. Därefter stickas bakstycket och de två framstyckena var för sig, och till sist plockas det upp till axelband, som också får ett vackert hålmönster.

Den färdig toppen krymper ca 3 cm efter tvätt, därför är mönstret anpassat efter detta. Övervidd och hel längd är mått efter tvätt.

HASHTAGS TILL SOCIALA MEDIER

#hobbiidesign #hobbiibenedikte

KÖP GARNET HÄR

<https://shop.hobbii.se/benedikte-topp>

FRÅGOR

Om du har frågor angående mönstret, är du välkommen att skriva till

kundservice@hobbii.se

Vi ber dig uppge mönstrets namn och nummer.

Lycka till med projektet!



Mönster



KROPP

Kropp: Lägg upp 150 (170) 190 (210) m på rundstickor nr. 3. Sticka runt i mossribbstickning, 1.a varvet stickas 1 rät, 1 avig, 1 rät, 1 avig osv.

2.a varvet stickas rät. Sticka 2 varv till.

Byta till rundstickor nr. 4.

Markera början på varvet och efter halva varvets m (= sidsömmarna). Fortsätt att sticka efter mönsterrapporten (diagrammet). Sticka rakt upp tills arbetet mäter 33 (34) 35 (36) cm, samtidigt som det på sista rätmaska varv slutas 5 m före varvets slut. På nästa varv som är mönster-varv (och framöver r-s varv) avmaskas det till ärmöppning så här: Avmaskade nästa 5 m på just avslutat varv + de första 6 m på det nya varvet (= 11 m totalt), sticka fram till 5 m före markeringen i motsatta sidan, avmaska de nästa 11 m till ärmöppning och sticka därefter färdigt varvet.

Häriifrån stickas bak- och framstycke fram och tillbaka, var för sig, samtidigt som det fortsätts i mönster.

BAKSTYCKE

Garnet sitter på bakstycket, sticka am tillbaka, samtidigt som de första 3 m på stickan avmaskas till ärmöppning. På nästa r-s varv avmaskas det ytterligare till ärmöppning på de första 3 m och varvet stickas färdigt i mönster så långt det är möjligt. Sticka am tillbaka. På nästa r-s varv minskas det till ärmöppning så här: Sticka 2 r, lyft 1 m r löst av, 1 r, dra den lösa m över, sticka i mönster tills det är 4 m kvar på stickan, 2 r tills och 2 r. Vänd arbetet och sticka am tillbaka. Upprepa dessa 2 varv totalt 11 (13) 17 (19) gånger. Fortsätt med minskningar i var sida av arbetet, samtidigt som det på nästa r-s varv avmaskas till halsringning på de mittersta 24 (32) 32 (38) m.

Varje del stickas färdigt för sig, (6 m på varje del)

VÄNSTRA DELEN AV BAKSTYCKET

Vänd och sticka am tillbaka. På nästa r-s varv minskas det så här: Sticka 2 r, 2 r tills och 2 r = 5 m. Sticka am tillbaka. På nästa r-s varv minskas det så här: Sticka 1 r, 3 r tills och 1 r = 3 m. Sticka am tillbaka.

Vänd arbetet och sticka de 3 m r tills = 1 m. Klipp garnet och dra det genom den sista m.

HÖGRA DELEN AV BAKSTYCKET

Sätt till garnet och börja med ett avigsida varv, på nästa r-s varv minskas det så här: Sticka 2 r, lyft 1 m r löst av, 1 r, dra den lösa m över och 2 r = 5 m. Sticka am tillbaka.

På nästa r-s varv minskas det så här: Sticka 1 r, lyft 1 m r löst av, 2 r tills, dra den lösa m över och 1 r = 3 m. Sticka am tillbaka.

Vänd arbetet och lyft 1 m r löst av, 2 r tills, dra den lösa m över = 1 m. Klipp garnet och dra det genom den sista m.

FRAMSTYCKE

Markera mitten på framstycket.

VÄNSTRE DELEN AV FRAMSTYCKET

Sätt till garnet i sidan vid ärmöppningen. På nästa r-s varv avmaskas de första 3 m till ärmöppning, sticka fram till 4 m före markeringen mitt fram, sticka 2 m r tills (= minskning till V-hals) och 2 r. Vänd arbetet och sticka am tillbaka. På nästa r-s varv minskas det ytterligare till ärmöppning så här: Sticka 2 r, lyft 1 m r löst av, 1 r, dra den lösa m över och sticka tills det är 4 m kvar på stickan, 2 r tills (= minskning till V-hals) och 2 r. Sticka am tillbaka. Upprepade de sista 2 varven totalt 11 (14) 15 (18) gånger = 6 m kvar (gäller för str. S, för str. M, L och XL avmaskas en gång till vid halsen). Sticka am tillbaka.

På nästa r-s varv minskas så här: Sticka 2 r, 2 r tills och 2 r = 5 m. Sticka am tillbaka.

På nästa r-s varv minskas så här: Sticka 1 r, 3 r tills och 1 r = 3 m. Sticka am tillbaka.

Vänd arbetet och sticka de 3 m r tills = 1 m. Klipp garnet och dra det genom den sista m.

HÖGRA DELEN AV FRAMSTYCKET

Sätt till garnet på mitten av framstycket vid delningen till V-hals. Sticka 1 r-s varvet så här: Sticka 2 r, lyft 1 m r löst av, 1 r, dra den lösa m över (= minskning till V-hals), sticka färdigt varvet. Vänd arbetet och sticka am tillbaka. Avmaska ytterligare de första 3 m till ärmöppning och sticka färdigt varvet i am.

Vänd arbetet. Sticka 2 r, lyft 1 m r löst av, 1 r, dra den lösa m över (= minskning till V-hals), sticka r-s varvet tills det är 4 m kvar på stickan, 2 r tills (= minskning till ärmöppning) och 2 r.

Vänd och sticka am tillbaka. Upprepade de sista 2 varven totalt 11 (14) 15 (18) gånger = 6 m kvar (gäller för str. S, för str. M, L och XL avmaskas en gång till vid halsen). Sticka am tillbaka. På nästa r-s varv minskas så här: Sticka 2 r, lyft 1 m r löst av, 1 r, dra den lösa m över och 2 r = 5 m. Sticka am tillbaka.

På nästa r-s varv minskas så här: Sticka 1 r, lyft 1 m r löst av, 2 r tills, dra den lösa m över och 1 r = 3 m. Sticka am tillbaka.

Vänd arbetet, lyft 1 m r löst av, 2 r tills, dra den lösa m över = 1 m. Klipp garnet och dra det genom den sista m.

HÖGER AXELBAND

Med rundstickor nr. 3 plockas det upp och görs nya maskor till axelbandet så här: Garnet sätts till 1.a m till vänster om sidsömnen = 1.a m. Plocka upp ytterligare 42 (44) 46 (48) m, ca

1 m för varje m och 1 m för varje varv, till och med spetsen på högra delen av bakstycket, fortsatt härifrån med att lägga upp 51 (55) 59 (63) m med ögleuppläggning, fortsatt direkt över på höger framstycke, med att plocka upp 44 (46) 48 (50) m, 1.a m i spetsen på höger del och därefter ner längs ärmöppningen och fram till där det började plockas upp, ca 1 m 1 m för varje m och 1 m för varje varv = totalt 138 (146) 154 (162) m.

Sticka 1 varv am. Sticka 1 varv med hål så här: *Sticka 2 r tills, gör ett omslag*, upprepa från * till * hela varvet runt. Sticka 1 varv am. Sticka 1 varv r. Nästa varv är det sista och det avmaskas i r. Avmaska hårt så att axelbanden inte töjer sig vid användning.

VÄNSTER AXELBAND

Plocka upp i omvänd ordning mot höger axelband, men sticka på samma sätt som höger axelband.

HALSKANT OCH INSIDAN AV AXELBANDEN


Med rundstickor nr. 3 plockas 1.a m upp överst i vänster spets på bakstycket, fortsatt med att plocka upp 51 (55) 59 (63) m, 1 m för varje m längs med vänster axelbands ögleuppläggning (i de yttersta öglorna på uppläggningsen), fortsatt ner längs vänstra sidan av V-halsen med att plocka upp 41 (43) 45 (47) m op, ca 1 m för varje varv, ner till botten av V-halsen, plocka upp 1 m i botten på V-halsen. Plocka vidare upp 41 (43) 45 (47) m, ca 1 m för varje varv läng med höger sida av halsen, fortsatt med att plocka upp 41 (45) 49 (53) m, 1 m för varje m längs med högra axelbandets ögleuppläggning (i de yttersta öglorna på uppläggningsen) och avsluta med att plocka upp 38 (42) 46 (50) m, ca 1 m för varje m, från toppen av högra spetsen på bakstycket, längs med ryggen och upp och stanna precis före toppen på vänster spets = 218 (234) 250 (266) m.

Sticka 1 varv am. Sticka 1 varv med hål så här: *Sticka 2 r tills, gör ett omslag*, upprepa från * till * hela varvet runt. Sticka 1 varv am. Sticka 1 varv r. Nästa varv är det sista och det avmaskas i r.

MONTERING

Fäst alla garnändar. Tvätta toppen enligt anvisningar på garnets banderoll och låt den torka liggandes platt på en handduk.

DIAGRAM



□ = R / slätstickning

○ = Dubbelt omslag. På nästa varv stickas det 1.a omslaget. Omslag 2 glider av stickan.

↘ = 2 vr r tills

↙ = 2 r tills