



STICKMÖNSTER

Firenze

Cardigan

Design: @lynxrows | Hobbii Design

MATERIAL

9 (10, 11, 12, 13) nystan Friends Kid Silk
färg 88
1 (1, 1, 1, 1) nystan Glitter Deluxe 30g färg
18129

Stickor 12 mm

Maskmarkörer
Stoppnål

GARNKVALITET

 **Friends Kid Silk**, Hobbii
72% Mohair, 25% Silke, 3% Ull
25 g = 200 m

Glitter Deluxe 30g, Go Handmade
100% polyester
30 g = 1800-2100 m

STICKFASTHET

7 m x 12 varv = 10 cm x 10 cm
I Brioche maskor
med stickor 12 mm

FÖRKORTNINGAR

r = rät
am = avig
m = Maska(or)
RS = rätsida
AS = avigsida
Omsl = omslag
BRIOCHE ST = en dubbel m, bestående av
ett omslag och en lyft maska
MGBA = med garnet bakom arbetet
MGFA = med garnet framför arbetet
Lyft 1 am = lyft 1 m avigt
2 r tills = sticka 2 räta m tillsammans

FRÅGOR

Om du har frågor angående mönstret, är du välkommen att skriva till
kundservice@hobbii.se
Vi ber dig uppge mönstrets namn och nummer.

Lycka till med projektet!

STORLEK

XS (S, M, L, XL)

MÅTT

Omkrets byst: 67-76 (77-86, 87-96, 97-106,
107-116) cm

Bredd: ca 67 (70, 76, 81, 87) cm

Längd: ca 51 (53, 54, 56, 59) cm

MÖNSTER INFORMATION

Firenze Cardigan stickas nerifrån och upp,
kroppen stickas fram och tillbaka med fyra
trådar (4) Friends Kid Silk.

Ärmen stickas fram och tillbaka och sys
därefter ihop med 4 trådar Friends Kid Silk
och en tråd Glitter Deluxe 30g. Perfekt till den
något erfarna stickaren, men även nybörjare
kan prova. Cardigan stickas med
briochemaskor.

Om du är mellan två storlekar
rekommenderar jag att du väljer den större
storleken för en mer oversized passform, och
den mindre storleken om du vill ha en mer
åtsittande passform.

Vänligen se storleksinformationen med
bredd och längd angivna för att dubbelkolla
att måtten kommer att vara efter din smak.

HASHTAGS TILL SOCIALA MEDIER

#hobbiidesign #lynxrows #hobbiifirenze
#hobbiigingerandholly

KÖP GARNET HÄR

<https://shop.hobbii.se/firenze-cardigan>

Mönster



INFO OCH TIPS

Följ storleken för din byst omkrets; kom ihåg att första siffran refererar till storlek 1, andra siffran till storlek 2 och så vidare.

Finns det endast en siffra angiven betyder det att den gäller för alla storlekar. När det står siffran "0" på din storlek, betyder det att denna instruktion inte gäller för din storlek.

Ett komma (,) separerar varje storlek. Ett streck (-) separerar instruktioner för samma storlek.

anvisning - upprepa ** betyder att du måste upprepa anvisningarna mellan asterisker varvet ut, om det inte kommer olika efterföljande anvisningar på varvet.

När maskorna räknas, är omslagen inte medräknade.

Jag rekommenderar att du ritar en cirkel, eller på annat sätt markerar, den siffra som motsvarar din storlek i mönstret innan du börjar sticka, för att undvika förväxlingar.

Kom ihåg att ett stickat plagg aldrig blir exakt likadant som ett annat. Varje plagg är unikt. Det är helt normalt att måtten kan bli en aning annorlunda från de mått som anges i mönstret.

Kom ihåg att om du ändrar storlek på stickor eller antalet maskor för att matcha måtten som anges i mönstret, eller för att få en annan passform, måste du räkna om och justera de andra mönsterinstruktionerna därefter. Om du inte känner dig bekväm med att göra denna beräkning på grund av din erfarenhetsnivå, råder jag dig att undvika att göra sådana ändringar.

Minskningar

Brioche 2 r tills (högerlutande brioche minskning)

Lyft brioche m rät MGBA - 1 r- dra den lyfta briochemaskan över maskan du just stickat - lyft den maska som är kvar över på höger sticka avigt MGBA - dra briochemaskan (andra m på vänster sticka) över första maskan - lyft maskan avigt tillbaka på din högra sticka MGBA.

Brioche SSK (vänsterlutande brioche minskning)

Lyft den första brioche m rät MGBA - sticka nästa m (ser ut som en avig m) OCH de följande brioche m (3 m totalt) tillsammans - dra den brioche m du just lyft, över de 3 m du stickat tillsammans.



BAKSTYCKE

Med 4 trådar Friends Kid Silk.

Lägg upp 49 (51, 55, 59, 63) m. Två m är kantmaskor.

Varv 1 till Varv 4: Sticka 1x1 ribbstickning, börja första varvet med en rät maska.

Varv 5 (AS): 1 r (kantmaska) - *Lyft 1 am mgfa - omsl - 1 r* - upprepa**.

Varv 6 (RS): 1 am - *2 r tills - 1 am* - upprepa**.

Varv 7 till Varv 61 (63, 65, 67, 71): upprepa Varv 5 och Varv 6, avsluta med ett Varv 5, och var uppmärksam på följande minskningar.

- A. Varv 30 (30, 30, 30, 32), eller när arbetet mäter ca 25 (25, 25, 25, 26.5) cm: 1 am - Brioche SSK - 1 am - *2 r tills - 1 am* - upprepa** tills det är 4 m kvar: Brioche 2 r tills - 1 am.

Axlar minskning

- B. Varv 58 (60, 62, 64, 68) eller när arbetet mäter ca 48 (50, 52, 53, 57) cm och Varv 60 (62, 64, 66, 70): följ instruktionerna på punkt A.

Varv 62 (64, 66, 68, 72): Avmaska alla m på bakstycket. Kom ihåg att sticka den lyfta m och omsl tillsammans.

FRAMSTYCKE HÖGER SIDA

Sticka med 4 trådar Friends Kid Silk.

Lägg upp 25 (25, 27, 27, 29) m. En är kantmaska.

Varv 1 till Varv 4: Sticka 1x1 ribbstickning, börja första varvet med en rät maska.

Varv 5 (AS): 1 r (kantmaska) - *Lyft 1 am mgfa - omsl - 1 r* - upprepa** tills det är 4 m kvar:
Lyft 1 am mgfa - omsl - 1 r - Lyft 2 am mgfa.

Varv 6 (RS): 2 r - 1 am - *2 r tills - 1 am* - upprepa**.

Varv 7 till Varv 59 (61, 63, 65, 69): upprepa Varv 5 och Varv 6, avsluta med ett Varv 5, och var uppmärksam på följande minskningar.

- C. Varv 22 (22, 22, 22, 24) och Varv 26 (26, 26, 26, 28): 2 r - 1 am - Brioche SSK - 1 am - *2 r tills - 1 am* - upprepa**.
- D. Varv 30 (30, 30, 30, 32), eller när arbetet mäter ca 25 (25, 25, 25, 26.5) cm: 2 r - 1 am - *2 r tills - 1 am* - upprepa** tills det är 4 m kvar - Brioche 2 r tills - 1 am.

Du har nu 19 (19, 21, 21, 23) m på stickorna.

Axlar minskningar

- E. Varv 56 (58, 60, 62, 66) eller när arbetet mäter ca 46.5 (48.5, 50, 51.5, 55) cm och Varv 58 (60, 62, 64, 68): följ instruktionerna på punkt D.

Varv 60 (62, 64, 66, 70): Avmaska alla kvarvarande maskor på höger sida. Kom ihåg att sticka den lyfta m och omsl tillsammans.

FRAMSTYCKE VÄNSTER SIDA

Sticka med 4 trådar Friends Kid Silk.

Lägg upp 25 (25, 27, 27, 29) m. En är kantmaska.

Varv 1 till Varv 4: Sticka 1x1 ribbstickning, börja första varvet med en rät maska.

Varv 5 (AS): Lyft 2 am mgfa - 1 r - *Lyft 1 am mgfa - omsl - 1 r* - upprepa**.

Varv 6 (RS): 1 am (kantmaska) - *2 r tills - 1 am* - upprepa** tills det är 4 m kvar: 2 r tills - 1 am - 2 r.

Varv 7 till Varv 59 (61, 63, 65, 69): upprepa Varv 5 och Varv 6, avsluta med ett Varv 5, och var uppmärksam på följande minskningar.

- F. Varv 22 (22, 22, 22, 24) och Varv 26 (26, 26, 26, 28): 1 am - *2 r tills - 1 am* - upprepa** tills det är 6 m kvar: Brioche 2 r tills - 1 am - 2 r.
- G. Varv 30 (30, 30, 30, 32), eller när arbetet mäter ca 25 (25, 25, 25, 26.5) cm: 1 am - Brioche SSK - 1 am - *2 r tills - 1 am* - upprepa** tills det är 2 m kvar: 2 r.

Du har nu 19 (19, 21, 21, 23) m på stickorna.

Axlar minskningar

- H. Varv 56 (58, 60, 62, 66) eller när arbetet mäter ca 46.5 (48.5, 50, 51.5, 55) cm och Varv 58 (60, 62, 64, 68): följ instruktionerna på punkt G.

Varv 60 (62, 64, 66, 70): Avmaska alla kvarvarande maskor på vänster sida. Kom ihåg att sticka den lyfta m och omsl tillsammans.

ÄRMAR

Sticka med 4 trådar Friends Kid Silk och 1 tråd Glitter Deluxe 30g.
Lägg upp 30 (32, 34, 36, 38) m. Två är kantmaskor.

Varv 1 och Varv 2: sticka 1x1 ribbstickning, börja första varvet med två räta m (en kantmaska och en maska till ribben).

Varv 3 (AS) : 1 r (kant m) - 1 r - *Lyft 1 am mgfa - omsl - 1 r* - upprepa**.

Varv 4 (RS) : 1 am - *2 r tills - 1 am* - upprepa** tills det är 1 m kvar: 1 am.

Varv 5 till Varv 41 (45, 47, 51, 53): upprepa Varv 3 och Varv 4, avsluta med ett Varv 3.

Varv 42 (46, 48, 52, 54) eller när arbetet mäter ca 35 (38, 40, 43, 45) cm: 1 am - *Brioche SSK- 1 am- 2 r tills - 1 am* - upprepa** tills det är 5 (1, 3, 5, 1) m kvar: följ instruktionerna här under.

- STORLEK 1 och STORLEK 4: Brioche SSK - 2 am
- STORLEK 2 och STORLEK 5: 1 am.
- STORLEK 3: 2 r tills - 2 am.

Du har nu 20 (22, 24, 24, 26) m på stickorna.

Varv 43 (47, 49, 53, 55) till Varv (45, 49, 51, 55, 57): Sticka 1x1 ribbstickning, börja första varvet med 2 räta maskor (en kantmaska och en m till ribben).

Varv 46 (50, 52, 56, 58) : Avmaska alla maskor.

Sticka andra ärmen likadant.

MONTERING

Samla ihop halsen genom att sy de avmaskade kanterna på framstycket till den avmaskade kanten på bakstycket.

Samla ihop ärmöppningarna genom att sy 29 (29, 29, 29, 31) m längs sidan på den främre vänstra sidan med 29 (29, 29, 29, 31) m med den bakre vänstra sidan; gör likadant på höger sida.

Sy ihop ärmens långsida genom att sy ihop första och sista m på varje varv på ärmen.

Sy fast ärmarna på kroppen genom att rikta in och sammanfoga alla maskor på ärmen med ca 1/2 av maskorna på kroppen så här: * sy 1 m- hoppa över 1 m * - upprepa**.

Om du vill kan du sy i en knapp så att cardiganen kan stängas.



Mycket nöje!



Alessia - Lynxrows