

Mönster Sweater Robin - Adult



Många färger

Stickad i Teddy
- 100 % Polyester, 50 g/65 m.
Ribbstickade kanter i Cosy
- 60 % Bomull/40 % Akryl, 50 g/100 m.



GARNÅTGÅNG

Strl.	Teddy	Cosy
XS:	700 g	50 g
S:	750 g	50 g
M:	800 g	50 g
L:	850 g	50 g
XL:	950 g	50 g
XXL:	1050 g	50 g
XXXL:	1150 g	50 g

MATERIAL

Dragkedja 35 cm
Rundsticka: 3,0 och 3,5 mm
Stickfasthet:
19 m x 33 v = 10 x 10 cm
Svårighetsgrad:
★★★★ av 5

Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil

www.gohandmade.dk
© 2023



Light lavender
17375

Rose
17382

Grey
17317

Dark grey
17366

Brown
17318

Brown
17383

Petrol
17348

Marine blue
17652



GARNÅTGÅNG

	Teddy	Cosy
XS:	700 g	50 g
S:	750 g	50 g
M:	800 g	50 g
L:	850 g	50 g
XL:	950 g	50 g
XXL:	1050 g	50 g
XXXL:	1150 g	50 g

MATERIAL

Dragkedja 35 cm

Maskmarkörer

Maskhållare

Rundstickor: 3,0 mm och 3,5 mm, 60 och 80 cm

Stickfasthet: 19 maskor x 33 varv i slätstickning
på sticka 3,5 mm = 10 x 10 cm

Angivna garmängder är vägledande.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT:

- Stickas runt på rundsticka upp till ärmhålet, där arbetet delas.
- Ytersidan av fickan stickas fram och tillbaka och stickas ihop med framstycket.
- Ärmarna stickas fram och tillbaka och sys ihop.
- Maskor plockas upp i halsen.

FÖRKLARINGAR

- Minska Sticka 2 maskor tillsammans genom båda maskbågarna bakifrån. I slutet av varvet: sticka 2 maskor tillsammans.
- Ökning Gör en ökning i öglan mellan maskorna, sticka den på rätsidan och aviga på avigsidan.
- (..) Anger mängder för de 7 storlekarna
- *...* Det som är mellan upprepas genom hela varvet.

FÄRDIGA MÅTT

Strl. XS (S) M (L) XL (XXL) XXXL

Övervidd 90 (96) 108 (112) 122 (136) 146 cm.

Längd 50 (52) 54 (56) 58 (60) 62 cm.

Ärm längd 44 (45) 46 (47) 47 (48) 48 cm.

Teddy

Har en textur som minner om söta gammaldags nallar. Perfekt för stickade teddyjackor och tröjor som är fantastiska att ha på sig. Ett garn som varken kräver speciella maskor eller tekniker för att få ett läckert och voluminöst resultat.

100% Polyester, 50 g/65 m.

Cosy

Är ett fast och formstabil kvalitétsgarn som är mjukt och skönt. Man kan säga att Cosygarnet har ett lite vintageaktigt uttryck - ett garn som både ger värme och som andas när man bär det.

60% Bomull/40% Akryl, 50 g/100 m.

Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil



ROBIN SWEATER

XS (S) M (L) XL (XXL) XXXL

BAKSTYCKE OCH FRAMSTYCKE

Lägg upp **172 (184) 196 (212) 232 (260) 280** maskor på sticka 3,0 mm (80 cm) med Teddy-garn.

Sticka runt i resår, *1 rät, 1 avig*.

Sticka **3** varv.

Sätt en markör i början av varvet och sätt en markör efter **86 (92) 98 (106) 116 (130) 140** maskor.

Första markören är vänstra sidan av arbetet.

Andra markören är högra sidan av arbetet.

Byt till sticka 3,5 mm (80 cm).

Sticka slätstickning resten av arbetet.

När arbetet mäter **10** cm börjar fickan.

FICKAN

Sticka **19 (22) 24 (26) 28 (33) 37** maskor, placera en markör, sticka **48 (48) 50 (54) 60 (64) 66** maskor, placera en markör, sticka varvet färdigt.

Maskorna mellan markörerna är fickans maskor.

Fortsätt med fickan. Sticka fram och tillbaka i slätstickning.

Sticka tillbaka över fickans maskor från avigsidan. Samtidigt lägg upp **1** ny maska på varje sida, det är kantmaskor.

Totalt finns det **50 (50) 52 (56) 62 (66) 68** maskor på stickan.

På nästa varv, från rätsidan, gör **1** minskning innanför kantmaskan på varje sida.

Upprepa minskningen på varannan varv ytterligare

0 (0) 0 (0) 3 (2) 0 gånger.

Därefter på var **4:e** varv **9 (8) 10 (12) 10 (11) 13** gånger.

Därefter på var **6:e** varv **1 (2) 1 (0) 0 (0) 0** gånger.

Efter sista minskningen, från rätsidan, stickas **5 (5) 5 (5) 5 (5) 5** varv slätstickning.

På sista varvet, från avigsidan, avslutas kantmaskan i båda sidor.

Totalt finns det **26 (26) 26 (28) 32 (36) 38** maskor på stickan.

Sätt maskorna på en maskhållare.

INSIDAN AV FICKAN

På avigsidan, plockas **48 (48) 50 (54) 60 (64) 66** maskor upp med sticka 3,5 mm, för fickans insida.

Maskorna plockas upp, **7** cm nedanför uppläggningskanten.

Sticka **9** varv fram och tillbaka.

Fickans insida stickas ihop med fram- och bakstycket.

Sticka framstyckets första **19 (22) 24 (26) 28 (33) 37** maskor, sticka **48 (48) 50 (54) 60 (64) 66** maskor från fickans insida, sticka resten av maskorna från framstycket, därefter maskor från bakstycket.

Fortsätt i rundstickning i slätstickning, tills samma mått som fickan.

På nästa varv, stickas framsidan av fickan ihop med framstycket.

Sticka **30 (33) 36 (39) 42 (47) 51** maskor från framstycket. Lägg fickans **26 (26) 26 (28) 32 (36) 38** maskor på en sticka 3,5 mm.

Håll stickan parallellt med rundstickan och sticka fickans ytersidemaskor tillsammans med fickans insidesmaskor.

Sticka varvet färdigt.

RIBBKANT PÅ FICKAN

Höger sida: Börja uppfifrån.

Plocka upp maskor jämnt längs kanten med stickor 3,0 mm och Cosy.

Antalet maskor bör vara udda.

Sticka resår *1 rät, 1 avig* inom kantmaskan i varje sida.

Sticka **3** varv.

Minska av i resår.

Vänster sida: Börja nedifrån. Plocka upp maskor som gjort på höger sida.

Sticka resår som på höger sida.

Resårarna sys fast på framstycket.



BAK OCH FRAMSTYCKE - FORTSÅTTER

Fortsätt i runt med slätstickning.

Sticka tills arbetet mäter **29,5 (30,5) 32,5 (33,5) 34,5 (36,5) 37,5** cm.

Dela arbetet vid ärmgången.

Sticka **86 (92) 98 (106) 116 (130) 140** maskor.

Lägg dem på en maskhållare, detta är framstycket.

BAKSTYCKE

Fortsätt med de återstående **86 (92) 98 (106) 116 (130) 140** maskorna för bakstycket.

Slå upp **1** ny maska på varje sida, detta är kantmaskor.

Totalt finns det **88 (94) 100 (108) 118 (132) 142** maskor på stickan.

Första varvet är avigsidan.

Sticka slätstickning fram och tillbaka.

Sticka tills bakstycket mäter **48,5 (50,5) 52,5 (54,5) 56,5 (58,5) 60,5** cm.

Nacke och axel:

På avigsidan, sticka **10 (11) 12 (13) 14 (16) 17**

maskor av i början av varvet för högra axeln,

sticka **22 (24) 26 (28) 31 (35) 38** maskor,

sticka **24 (24) 24 (26) 28 (30) 32** maskor av i mitten för nacken, sticka varvet färdigt.

Båda sidor stickas klart var för sig.

Vänster sida:

Avigsidan: Sticka **10 (11) 12 (13) 14 (16) 17** maskor av för axeln, sticka varvet färdigt.

Rätsidan: Sticka **2** maskor av för nacken, sticka varvet färdigt.

Avigsidan: Sticka **10 (11) 12 (13) 14 (16) 18** maskor av för axeln, sticka varvet färdigt.

Rätsidan: Sticka varvet färdigt.

Avigsidan: Sticka de återstående **10 (11) 12 (13) 15 (17) 18** maskorna av för axeln.

Höger sida:

Avigsidan: Sticka varvet färdigt.

Rätsidan: Sticka **10 (11) 12 (13) 14 (16) 18** maskor av för axeln, sticka varvet färdigt.

Avigsidan: Sticka **2** maskor av för nacken, sticka varvet färdigt.

Rätsidan: Sticka **10 (11) 12 (13) 15 (17) 18** maskor av för axeln, sticka varvet färdigt.

FRAMSTYCKE

Sätt framstyckets maskor på sticka 3,5 mm (60 cm). Första varvet är rätsidan.

Slå upp **1** ny maska på varje sida för kantmaska.

Totalt finns det **88 (94) 100 (108) 118 (132) 142** maskor på stickan.

Sticka slätstickning fram och tillbaka.

Halsöppning:

På första varvet från rätsidan, sticka av de **2** mittmaskorna.

Båda sidor stickas klart var för sig.

Totalt finns det **43 (46) 49 (53) 58 (65) 70** maskor på varje sida.

Höger sida:

När arbetet mäter **43 (45) 47 (49) 51 (53) 55** cm börjar minskningarna för halsen.

Minska från rätsidan på varannan varv med **7-2-2-1-1 (7-2-2-1-1) 7-2-2-1-1 (8-2-2-1-1) 8-2-2-2-1 (9-2-2-2-1) 10-2-2-2-1** maskor.

När arbetet mäter **48,5 (50,5) 52,5 (54,5) 56,5 (58,5) 60,5** cm börjar minskningarna för axeln.

Minska från avigsidan på varannan varv med **10-**

10-10 (11-11-11) 12-12-12 (13-13-13) 14-14-15 (16-16-17) 17-18-18 maskor.

Vänster sida:

När arbetet mäter **43 (45) 47 (49) 51 (53) 55** cm börjar minskningarna för halsen.

Minska från avigsidan på varannan varv med **7-2-2-1-1 (7-2-2-1-1) 7-2-2-1-1 (8-2-2-1-1) 8-2-2-2-1 (9-2-2-2-1) 10-2-2-2-1** maskor.

När arbetet mäter **48,5 (50,5) 52,5 (54,5) 56,5 (58,5) 60,5** cm börjar minskningarna för axeln.

Minska från rätsidan på varannan varv med **10-10-10 (11-11-11) 12-12-12 (13-13-13) 14-14-15 (16-16-17) 17-18-18** maskor.

Sy ihop axelsömmarna.

HALSKANT

Från rätsidan, med sticka 3,5 mm (60 cm) och Teddy, plocka upp maskor jämnt runt halsen.

Plocka upp **75 (77) 77 (81) 83 (87) 91** maskor.

Sticka resår *1 rät, 1 avig* inom kantmaskan på varje sida.

Sticka **7,5** cm, sista varvet är från rätsidan.

Byt till Cosy och sticka med sticka 3,0 mm (60 cm).

Sticka ytterligare **3** varv resår. Maska av i resår.

Vänster halsöppning:

Med sticka 3,0 mm och Cosy, plocka upp maskor jämnt längs halsöppningens kant.

Börja på rätsidan högst upp på halskanten.

Sticka **1** varv avigt.

Följt av **5** varv slätstickning.

Maska av räta maskor.

Höger halsöppning:

Börja på rätsidan längst ned på halskanten.

Plocka upp maskor som gjort på vänster sida.
Sticka halsöppningen som på vänster sida.

Vik kanterna dubbla mot avigsidan och fäst dem med små stygn.

ÄRMAR X 2

Lägg upp **41 (41) 43 (43) 45 (45) 45** maskor med stickor 3,0 mm i Cosy.

Sticka resår *1 rät, 1 avig* inom kantmaskan i varje sida. Första och sista varvet är avigsidan.

Sticka **3** varv.

Byt till stickor 3,5 mm och Teddy.

Fortsätt i slätstickning inom kantmaskan i varje sida.

På första varvet ökas **7** maskor jämnt fördelat.

Totalt **48 (48) 50 (50) 52 (52) 52** maskor på stickan.

När arbetet mäter **3** cm börjar ökningen.

XS: Öka **1** maska inom kantmaskan på var **10:e** varv **4** gånger.

Därefter på var **12:e** varv **6** gånger.

Totalt **68** maskor på stickan.

S: Öka **1** maska inom kantmaskan på var **10:e** varv **12** gånger.

Totalt **72** maskor på stickan.

M: Öka **1** maska inom kantmaskan på var **10:e** varv **8** gånger.

Därefter på var **12:e** varv **3** gånger.

Totalt **72** maskor på stickan.

L: Öka **1** maska inom kantmaskan på var **10:e** varv **12** gånger.

Totalt **74** maskor på stickan.

XL: Öka **1** maska inom kantmaskan på var **8:e** varv **3** gånger.

Därefter på var **10:e** varv **10** gånger.

Totalt **78** maskor på stickan.

XXL: Öka **1** maska inom kantmaskan på var **8:e** varv **2** gånger.

Därefter på var **10:e** varv **11** gånger.

Totalt **78** maskor på stickan.

XXXL: Öka **1** maska inom kantmaskan på var **8:e** varv **11** gånger.

Därefter på var **10:e** varv **4** gånger.

Totalt **82** maskor på stickan.

När arbetet mäter **44 (45) 46 (47) 47 (48) 48** cm avslutas från rätsidan.

DRAGKEDJA

Dragkedjebeläggnig:

Lägg upp **12** maskor med stickor 3,5 mm i Cosy.

Första varvet är avigsidan.

Sticka slätstickning.

Yttersta maskan är en kantmaska som stickas enligt följande: I början av varvet, lyft maskan med tråden framför arbetet, i slutet stickas maskan rät.

Sticka tills arbetet är **4** cm, sista varvet från avigsidan, Beläggnigen delas med **6** maskor på varje sida.

Sticka varje sida färdig för sig.

Fortsätt att sticka yttersta maskan som kantmaska.

Sticka tills arbetet har samma mått som halsöppningen

och kragen.

Minska av.

Sy fast dragkedjan.

Sy fast beläggnigen på insidan.



Bra att veta

Stickor storlek + fasthet

Stickerskor stickar väldigt olika: några stickar med stickor 2,0 mm och får samma storlek och kvalitet på designen som en person som stickar med stickor 4,0 mm. Vi har erfårit detta från det team av stickerskor som jobbar med oss. Nyckeln till att sticka en specifik storlek är mer beroende på vilken stickstil/hur man håller stickorna/kunskap du har än att ha en viss storlek på stickan. Därför rekommenderar vi ett spann.



LOT24082023

Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil