



VIRKMÖNSTER

# Disco Christmas Ornaments

Design: Studio Manya | Hobbii Design

## MATERIAL

### Friends Cotton 8/4 Mercerized

Garn A: Black (124) 1 nystan

Garn B: Pink (47) 1 nystan

Garn C: Sunflower (24) 1 nystan

Garn D: Capri Blue (90) 2 nystans

Garn E: White (001) 1 nystan

Garn F: Shamrock (104) 1 nystan

Virknål 2.5 mm

Stoppnål

Kartong från tomma papplådor

Fyllnadsvadd

## GARNKVALITET

 Friends Cotton 8/4 Mercerized,

Hobbii

100% Bomull

50 g = 160 m

## STORLEK

One size

## MÅTT

### Discokula

Ca 6 cm

### Kassettband

Ca 12 x 8 x 2 cm

### LP

Ca 10 cm

### Rullskridsko

Ca 13 x 12 x 6 cm

## MÖNSTER INFORMATION

Ge din Jul en touch av disco med detta retro-moderna set med juldekorationer.

## HASHTAGS TILL SOCIALA MEDIER

#hobbiidesign

## KÖP GARNET HÄR

<https://shop.hobbii.se/disco-christmas-ornaments>

## FRÅGOR

Om du har frågor angående mönstret, är du välkommen att skriva till


[kundservice@hobbii.se](mailto:kundservice@hobbii.se)

Vi ber dig uppge mönstrets namn och nummer.

Lycka till med projektet!



# Mönster



## FÖRKORTNINGAR

lm = luftmaska

m = maska

sm = smygmaska

fm = fastmaska

2 fm tills = virka 2 fastmaskor tillsammans

bmb = endast i bakre maskbågen

fmb = endast i främre maskbågen

AS = Avigsida

RS = Rätsida

pm = placera markör

3 fm tills = virka 3 fastmaskor tillsammans

uppr = upprepa

## INFO OCH TIPS

Om inget annat anges, virkas det i båda maskbågarna på maskan.

På de saker som virkas fram och tillbaka, börjas det i 2.a lm från virknålen.

På de saker som virkas runt, virkas det i spiral.

Byta färg i sista genomdragningen på sista maskan i föregående färg.

## DISCOKULA

Med garn A och virknål 2.5 mm, gör en magisk ring.

**Varv 1:** 6 fm i en ring - 6 fm.

**Varv 2:** 2 fm i varje fm varvet runt - 12 fm.

**Varv 3:** [1 fm, 2 fm i nästa m] 6 gånger - 18 fm.

**Varv 4:** [2 fm, 2 fm i nästa m] 6 gånger - 24 fm.

**Varv 5:** [3 fm, 2 fm i nästa m] 6 gånger - 30 fm.

**Varv 6:** [4 fm, 2 fm i nästa m] 6 gånger - 36 fm.

**Varv 7:** fm varvet runt.

**Varv 8:** [5 fm, 2 fm i nästa m] 6 gånger - 42 fm.

**Varv 9-10:** fm varvet runt.\*\*

**Varv 11:** [6 fm, 2 fm i nästa m] 6 gånger - 48 fm.

**Varv 12-14:** fm varvet runt.

**Varv 15:** [6 fm, 2 fm tills] 6 gånger - 42 fm.

**Varv 16-17:** fm varvet runt.

**Varv 18:** [5 fm, 2 fm tills] 6 gånger – 36 fm.

**Varv 19:** fm varvet runt.

**Varv 20:** [4 fm, 2 fm tills] 6 gånger – 30 fm.

**Varv 21:** [3 fm, 2 fm tills] 6 gånger – 24 fm.

**Varv 22:** [2 fm, 2 fm tills] 6 gånger – 18 fm.

**Varv 23:** [1 fm, 2 fm tills] 6 gånger – 12 fm.

Fyll bollen med vadd.

**Varv 24:** 2 fm tills varvet runt – 6 fm.

Stäng igen hålet och lämna en lång garnände att göra upphängningsöglan med.

## DISCO LAMPOR

**Gör 2 stycken i färgerna B, C, D, E, F**

Gör en magisk ring.

**Varv 1:** 6 fm i en ring - 6 fm.

**Varv 2:** 2 fm i varje fm varvet runt, sm i första fm – 12 fm.

Avsluta och lämna en garnände till att sy fast lamporna på bollen.



## KASSETTBAND

**Notera: Använd B genom hela arbetet om inget annat anges.**

### Framsida

Med garn B, 36 lm.

**Varv 1:** (RS) 1 fm i 2.a m från virknålen, och sedan i varje 1m varvet ut, vänd – 35 fm.

**Varv 2-6:** 1 lm, 35 fm, vänd.

**Varv 7:** 1 lm, 5 fm i garn B, 25 fm i bmb i garn C, 5 fm i garn B, vänd.

**Varv 8:** 1 lm, 5 fm i garn B, 25 fm i fmb i garn D, 5 fm i garn B, vänd.

**Varv 9:** 1 lm, 5 fm i garn B, 25 fm i garn D, 5 fm i garn B, vänd.

**Varv 10:** 1 lm, 5 fm i garn B, 6 fm i garn D, 13 fm i fmb i garn B, 6 fm i garn D, 5 fm i garn B, vänd.

**Varv 11-15:** 1 lm, 5 fm i garn B, 6 fm i garn D, 13 fm i garn B, 6 fm i garn D, 5 fm i garn B, vänd.

**Varv 16:** Uppr Varv 10.

**Varv 17:** Uppr Varv 7.

**Varv 18-20:** 1 lm, 5 fm i garn B, 25 fm i garn C, 5 fm i garn B, vänd.

**Varvs 21:** 1 lm, 5 fm, 25 fm i bmb, 5 fm, vänd.

**Varv 22:** 1 lm, 35 fm, vänd.

Fortsätt virka runt hela ytterkanten på arbetet så här:

**Varv 23:** 1 lm, 34 fm, 2 fm i hörnet, 20 fm, 2 fm i hörnet, 34 fm, 2 fm i hörnet, 20 fm, 1 fm i första lm – 115 fm.

### Baksida

Med garn B, 36 lm.

Virka samma som på framsidan på Varv 1-23.

**Varv 24:** fm i bmb varvet ut.

**Varv 25-27:** fm varvet ut.

Sätt ihop båda delarna med avigsidan mot varandra och smala ihop delarna så här:

**Varv 28:** sm varvet runt, sätt i kartongbitar (som har samma mått som kassetbandet) under arbetets gång. Sätt i flera lager för att fylla upp tyget.

Avsluta och fäst garnändarna.

### Kassettrullar

#### Gör fyra

Med garn E, gör en magisk ring.

**Varv 1:** 8 fm i ringen, sm i första fm – 8 sm.

Avsluta och fäst garnändar.

Sätt till garn B i valfri fm i bmb med en sm.

**Varv 2:** 1 fm i bmb samma m, 2 fm i bmb i nästa m, [1 fm i bmb, 2 fm i bmb i nästa m] 3 gånger – 12 fm.

Sm i första fm, avsluta, lämna garnände för att sy på två rullar på var sida.

### AVSLUT

Gör ett varv med sm i färg A på både fram- och baksida.

Brodera detaljerna med garn A och E, använd bilden som guide. Kom ihåg att göra en ögla att hänga i på toppen av kassetbandet.



### LP SKIVA

*Notera! Om du vill ha den helt rund ska du placera ökningarna på olika ställen på varje varv, så att de inte är exakt över varandra.*

Med garn C, gör en magisk ring.

**Varv 1:** 6 fm i en ring - 6 fm.

**Varv 2:** 2 fm i varje fm varvet runt - 12 fm.

**Varv 3:** [1 fm, 2 fm i nästa m] 6 gånger - 18 fm.

Byta till garn A på sista omslaget på sista fm. Avsluta garn C.

**Varv 4:** [2 fm i bmb, 2 fm i bmb i nästa m] 6 gånger - 24 fm.

**Varv 5:** [3 fm, 2 fm i nästa m] 6 gånger - 30 fm.

**Varv 6:** [4 fm, 2 fm i nästa m] 6 gånger - 36 fm.

**Varv 7:** [5 fm, 2 fm i nästa m] 6 gånger - 42 fm.

**Varv 8:** [6 fm, 2 fm i nästa m] 6 gånger - 48 fm.

**Varv 9:** [7 fm, 2 fm i nästa m] 6 gånger - 54 fm.

**Varv 10:** [8 fm, 2 fm i nästa m] 6 gånger - 60 fm.

**Varv 11:** [9 fm, 2 fm i nästa m] 6 gånger - 66 fm.

**Varv 12:** [10 fm, 2 fm i nästa m] 6 gånger - 72 fm.

**Varv 13:** [11 fm, 2 fm i nästa m] 6 gånger - 78 fm.

**Varv 14:** [12 fm, 2 fm i nästa m] 6 gånger - 84 fm.

**Varv 15:** [13 fm, 2 fm i nästa m] 6 gånger - 90 fm.

Avsluta och fäst garnändarna.

Gör en till likadant men avsluta inte.

Sätt ihop båda delarna med avigsidan mot varandra och smala ihop delarna så här:

**Varv 16:** sm varvet runt, sätt i en rund bit kartong under arbetets gång.

Avsluta och lämna en lång garnände att göra upphängningsögla med.

Gör två till med garn B och D istället för garn C.



## RULLSKRIDSKOR

### Sko

Med garn E, gör 28 lm.

**Varv 1:** Börja i 2.a m från virknålen \*26 fm, 2 fm i sista m, fortsätt på andra sidan av 1m kedjan, uppr från \* - 56 fm.

**Varv 2:** [27 fm, 3 fm i näst m] 2 gånger - 60 fm.

**Varv 3:** 28 fm, 3 fm i näst m, 29 fm, 3 fm i näst m, 1 fm - 64 fm.

**Varv 4:** 28 fm, 2 fm i nästa m, 1 fm, 2 fm i nästa m, 29 fm, [2 fm i nästa m, 1 fm] 2 gånger - 68 fm.

**Varv 5:** 28 fm, 2 fm i nästa m, 3 fm, 2 fm i nästa m, 29 fm, 2 fm i nästa m, 3 fm, 2 fm i nästa m, 1 fm - 72 fm.

**Varv 6:** 28 fm, [2 fm i nästa m, 2 2 fm] 2 gånger, 2 fm i nästa m, 29 fm, [2 fm i nästa m, 2 fm] 2 gånger, 2 fm i nästa m, 1 fm - 78 fm.

**Varv 7:** 28 fm, [2 fm i nästa m, 2 fm] 3 gånger, 2 fm i nästa m, 29 fm, [2 fm i nästa m, 2 fm] 3 gånger, 2 fm – 85 fm.

**Varv 8:** fm i bmb varvet ut.

Byta till garn D.

**Varv 9:** fm i bmb varvet ut.

**Varv 10-12:** fm varvet ut.

**Varv 13:** 28 fm, [2 fm tills, 2 fm] 3 gånger, 2 fm tills, 43 fm – 81 fm.

**Varv 14:** fm varvet ut.

**Varv 15:** 28 fm, [2 fm tills, 2 fm] 2 gånger, 2 fm tills, 43 fm – 78 fm.

**Varv 16:** fm varvet ut.

**Varv 17:** 28 fm, 2 fm tills, 3 fm, 2 fm tills, 43 fm – 76 fm.

**Varv 18:** fm varvet ut.

**Varv 19:** 28 fm, 2 fm tills, 1 fm, 2 fm tills, 43 fm – 74 fm.

**Varv 20:** fm varvet ut.

**Varv 21:** 28 fm, 3 fm tills, 43 fm – 72 fm.

**Varv 22:** 26 fm, placera en markör i bmb i nästa m, lämna resterande maskor ovirkade, vänd – 26 fm.

**Varv 23:** 1 lm, 2 fm tills, 60 fm, 2 fm tills, lämna resterande maskor ovirkade, vänd – 62 fm.

**Varv 24:** 1 lm, 2 fm tills, 58 fm, 2 fm tills, vänd – 60 fm.

**Varv 25:** 1 lm, [2 fm tills] 2 gånger, 52 fm, [2 fm tills] 2 gånger, vänd – 56 fm.

**Varv 26:** 1 lm, [2 fm tills] 2 gånger, 48 fm, [2 fm tills] 2 gånger, vänd – 52 fm.

**Varv 27:** 1 lm, [2 fm tills] 2 gånger, 44 fm, [2 fm tills] 2 gånger, vänd – 48 fm.

**Varv 28:** 1 lm, [2 fm tills] 2 gånger, 40 fm, [2 fm tills] 2 gånger, vänd – 44 fm.

**Varv 29:** 1 lm, [2 fm tills] 2 gånger, 36 fm, [2 fm tills] 2 gånger, vänd – 40 fm.

**Varv 30:** 1 lm, [2 fm tills] 2 gånger, 13 fm, 2 fm tills, 2 fm, 2 fm tills, 13 fm, [2 fm tills] 2 gånger, vänd – 34 fm.

**Varv 31:** 1 lm, [2 fm tills] 2 gånger, 10 fm, 2 fm tills, 2 fm, 2 fm tills, 10 fm, [2 fm tills] 2 gånger, vänd – 28 fm.

**Varv 32:** 1 lm, 2 fm tills, 24 fm, 2 fm tills, vänd – 26 fm.

**Varv 33:** 1 lm, 2 fm tills, 22 fm, 2 fm tills, vänd – 24 fm.

**Varv 34-37:** 1 lm, 24 fm, vänd.

Byta till garn F.

**Varv 38:** 1 lm, 24 fm, 1 fm i hörnet, fortsätt på sidorna av Varv 22-37, 16 fm, fortsätt på de ovirkade maskorna på Varv 23, 10 fm i fmb, fortsätt på sidorna av Varv 22-37, 16 fm, 1 fm i första lm.

Avsluta och fäst garnändarna.

## Hjul och broms

### Gör 5

#### Bak

Med garn B, gör en magisk ring.

**Varv 1:** 9 fm i ringen – 9 fm.

**Varv 2:** 2 fm varje fm varvet runt – 18 fm.

**Varv 3:** [1 fm, 2 fm i nästa m] 9 gånger – 27 fm.

**Varv 4:** fm i bmb varvet runt.

**Varv 5-7:** fm varvet runt.

Avsluta och fäst garnändarna.

### Fram

Med garn B, gör en magisk ring.

Virka samma som bak på Varv 1-3.

Sätt ihop båda delarna med avigsidan mot varandra och smala ihop delarna så här:

**Varv 4:** sm runt, fyll med vadd under arbetets gång.

Avsluta, lämna en garnände till att sy ihop Rullskridskon.

### Flärp

Med garn F, sätt till garnet i en ovriskad bakre maskbåge på skridskon på V 38 med en sm.

**Varv 1:** 2 fm i samma maskbåge, 8 fm, 2 fm i sista maskbågen, vänd – 12 fm.

**Varv 2-20:** 1 lm, 12 fm, vänd.

**Varv 21:** 1 lm, 2 fm tills, 8 fm, 2 fm tills, vänd – 10 fm.

**Varv 22:** 1 lm, 2 fm tills, 6 fm, 2 fm tills, vänd – 8 fm.

**Varv 23:** 1 lm, 2 fm tills, 4 fm, 2 fm tills, vänd – 6 fm.

Avsluta och fäst alla garnändar.

### Avslut

Sy fast flärpen i skon för att hålla formen på rullskridskon. Fyll med fyllnadsvadd och/eller kartong, allt efter egen önskan.

Använd bilden som guide, brodera ränder med garn C och E och brodera skosnören med garn B.

Sätt till en upphängningsögla.



**Mycket nöje!**

Studio Manya