



STICKMÖNSTER

Tinseltown

Tröja

Design: The Strikkechick | Hobbii Design

MATERIAL

8 (9) 10 (10) 11 (12) 13 (14) nystan Friends Extra Fine Merino färg 02 (färg A)
6 (7) 8 (8) 9 (10) 11 (11) nystan Friends Kid Silk färg 02 (färg A)
1 60 g cone Glitter Deluxe (gold)
1 nystan Friends Extra Fine Merino färg 49
1 nystan Friends Kid Silk färg 49

Rundstickor 4 mm och 4.5 mm, 80 cm
Rundstickor 4.0 mm och 4.5 mm, 40 cm

Maskmarkörer
Stoppnål
Flätsticka

GARNKVALITET

 **Friends Extra Fine Merino**, Hobbii
100% Ull
50 g = 165 m

 **Friends Kid Silk**, Hobbii
72% Mohair, 25% Silke, 3% Ull
25 g = 200 m

Glitter Deluxe, Go Handmade
100% Polyester
60 g = 3600 - 4200 m

STICKFASTHET

20 m x 30 varv = 7 cm x 10 cm i flätmönster

STORLEK

XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL)

MÅTT

Bredd: 46 (53) 56 (60) 67 (70) 74 (81) cm
Längd: 45 (49) 50 (52) 55 (54) 56 (56) cm

MÖNSTER INFORMATION

Tinseltown tröjan stickas nerifrån och upp på stickor 4.5 mm. För att sticka denna tröja bör du känna till teknikerna korsuppläggning eller Italiensk uppläggning/avmaskning, flätstickning, German short rows (vändvarv), minskningar (2 r tills, ssk), och att plocka upp maskor från en stickad kant.

HASHTAGS TILL SOCIALA MEDIER

#hobbiidesign #hobbiitinseltown
#hobbijapandi

KÖP GARNET HÄR

<https://shop.hobbii.se/tinseltown-troja>




FRÅGOR

Om du har frågor angående mönstret, är du välkommen att skriva till support@hobbii.com. Vi ber dig uppge mönstrets namn och nummer.

Mycket nöje!

Mönster



FÖRKORTNINGAR

r= rät

am = avig

2 r tills = 2 rät tillsammans

SSK = (slip, slip, knit) lyft, lyft, rät, = vänsterlutande minskning

m = maska(or)

PM = placera markör

RS = rätsida

AS = avigsida

GSR = German Short Row (vändvarv)

CDD = mittmaska dubbel minskning (Lyft 2 m från vänster till höger sticka, sticka 1 r, dra de två lyfta m över den räta och av den högra stickan)

Ö1H = öka 1 m höger

Ö1V = öka 1 m vänster

KROPP

Ribbkant

Med rundstickor 4.0 mm, lägg upp 260 (300) 320 (340) 380 (400) 420 (460) m med Friends Extra Fine Merino och kid silk i färg A + glitter deluxe alla tillsammans. Om du har lust med en utmaning (och en fin kant) kan du använda tekniken Italiensk uppläggning. PM och samla ihop varvet. Sticka 1x1 ribbstickning (1 r, 1 am) tills ribbkanten mäter 2 cm.

Klipp inte garnet, byta till Friends extra fine merino och kid silk i färg B. Sticka alla maskor rät på nästa varv, sticka sedan ett varv till i färg B i 1x1 ribbstickning.

Avsluta garn B och byta till färg A + glitter deluxe. Sticka alla maskor rät på nästa varv, fortsätt sedan att sticka i 1x1 ribbstickning tills ribbkanten mäter 5 cm från uppläggningsskanten

Kropp

Byta till 4.5 mm rundstickor och börja sticka efter Diagram A, börja på varv 1. Placera en maskmarkör till 130 (150) 160 (170) 190 (200) 210 (230) m från din markör i början på varvet. Fortsätt sticka Diagram A tills kroppen mäter 32 (32) 33 (33) 34 (34) 35 (35) cm.

AXEL VÄNSTER FRAM

Sticka 65 (75) 80 (85) 95 (100) 105 (115) m i Diagram A. Vänd

Varv 1 (AS): 2 am tills, sticka alla m i Diagram A. Vänd

Varv 2 (RS): sticka alla m i Diagram A.

Upprepa varv 1 och 2 tills du har 46 (50) 54 (56) 64 (70) 74 (84) m kvar på stickan.

German short rows: (Vändvarv)

GSR 1 (AS): Sticka alla m i Diagram A tills du har 6 m kvar på stickorna. Vänd

GSR 2 (RS): Sticka alla m i Diagram A. Vänd

Upprepa GSR 1 och 2 totalt 4 gånger.

Avmaska alla maskor.

AXEL HÖGER FRAM

Sticka 65 (75) 80 (85) 95 (100) 105 (115) m i Diagram A. Vänd

Varv 1 (WS): Sticka alla m i Diagram A. Vänd

Varv 2 (RS): 2 r tills, sticka alla m i Diagram A. Vänd

Upprepa varv 1 och 2 tills du har 46 (50) 54 (56) 64 (70) 74 (84) m kvar på stickorna.

German short rows: (Vändvarv)

GSR 1 (AS): Sticka alla m i Diagram A. Vänd

GSR 2 (RS): Sticka alla m i Diagram A tills du har 6 m kvar på stickorna. Vänd

Upprepa GSR 1 och 2 totalt 4 gånger.

Avmaska alla maskor.

BAKSTYCKE

Sticka 130 (150) 160 (170) 190 (200) 210 (230) m till bakstycket fram och tillbaka enligt Diagram A tills bakstycket mäter 13 (16) 17 (19) 21 (20) 21 (21) cm. Avsluta efter ett AS varv.

Axel Höger bak

Sticka 46 (50) 54 (56) 64 (70) 74 (84) m i Diagram A

GSR 1 (AS): Sticka alla m i Diagram A tills du har 6 m kvar på stickorna. Vänd

GSR 2 (RS): Sticka alla m i Diagram A. Vänd

Upprepa GSR 1 och 2 totalt 4 gånger.

Avmaska alla maskor.

Axel Vänster bak

På RS, avmaska 38 (50) 52 (58) 62 (60) 62 (62) m till hals. Sticka de resterande 46 (50) 54 (56) 64 (70) 74 (84) m i Diagram A

GSR 1 (AS): Sticka alla m i Diagram A. Vänd

GSR 2 (RS): Sticka alla m i Diagram A tills du har 6 m kvar på stickorna. Vänd

Upprepa GSR 1 och 2 totalt 4 gånger.

Avmaska alla maskor.

AXELSÖM

Med AS av arbetet mot dig, sy ihop höger axels fram och bakstycke, och vänster axels fram och bakstycke med madrass stygn.

KRAGE

Med Friends extra fine merino och kid silk i färg A + glitter deluxe. Med RS mot dig, börja i högerkanten av de m som avmaskades för halsen på bakstycket, plocka upp och sticka 1 m i varje m längs avmaskningskanten. Fortsätt plocka upp och sticka maskor tills du når mitten på framstycket (längst ner på V-ringningen). Plocka upp mitt m från V och sätt en markör i den. Fortsätt plocka upp och sticka maskor tills du kommer fram till avmaskningskanten på bakstycket igen. PM och samla ihop varvet. Du ska ha plockat upp ca 120 - 200 m baserat på din storlek.

Varv 1: Sticka 1x1 ribbstickning fram till 1 m före mittmaskan, CDD, fortsätt sticka 1x1 ribbstickning symmetriskt (om din sista maska före CDD var en rät maska, ska din första maska efter CDD också vara en rät maska).

Varv 2: Sticka alla maskor som de visar (sticka rät på rät, och avig på avig). Din mittmaska ska alltid vara en rät maska.

Sticka varv 1 och 2 två gånger (4 varv totalt). Och sedan varv 1 igen. Avsluta inte garnet, byta till Friends extra fine merino och kid silk i färg B.

Sticka alla maskor rät. Sticka sedan Varv 1 i färg B.

Avsluta färg B och sticka alla m i Friends extra fine merino och kid silk i färg A + glitter deluxe.

Sticka varv 1 och 2 tills du har stickat 14 varv totalt.

Sticka sedan ett varv avigt.

Sticka följande 2 varv totalt 7 gånger:

Varv 1: Sticka 1x1 ribbstickning tills du kommer fram till mittmaskan, Ö1H, sticka centermaskan, Ö1V, fortsätt med 1x1 ribbstickning symmetriskt

Varv 2: Sticka alla maskor som de visar

Avmaska alla maskor med en elastisk avmaskningsmetod som t.ex. Jeny's surprisingly stretchy bind off (avmaskning med omslag).

ÄRMAR

Börja under ärmen, plocka upp och sticka 110 (110) 120 (120) 120 (130) 140 (150) m r. PM och samla ihop varvet.

Sticka Diagram A tills ärmen mäter 15 (15) 15 (12) 12 (12) 10 (10) 7 cm. På nästa varv 5 på Diagram A, minskas det 1 maska i var sida om markören i början på varvet i den närmaste

flätan (din fläta går från att vara en fläta med 6-maskor till en fläta på 5 maskors bredd). för finaste effekt, sticka 2 r tills till vänster om markören och SSK till höger om markören i början på varvet.

På varv 3, minskas det 1 maska i var sida om markören i början på varvet i den närmaste flätan. Du har nu 4 flätmaskor och ska sticka första och sista flätan på varv 4 som 2- maskor flätor.

Fortsätt minska jämnt på varv 5 och 3 tills du har 90 (90) 90 (90) 90 (100) 100 (100) m kvar på dina stickor. Fortsätt sticka Diagram A runt tills ärmen mäter 38 cm eller önskad längd från uppläggningskanten.

Ärm ribbkant

Sticka 1 varv som följer: *3 rät, 2 r tills* Du ska nu ha 72 (72) 72 (72) 72 (80) 80 (80) m kvar på stickorna.

Sticka 1x1 ribbstickning i 5 varv. Avsluta INTE garnet, byta till Friends extra fine merino och kid silk i färg B. Sticka alla m rät på varvet, sedan stickas 1x1 ribbstickning i 1 varv. Avsluta garnet och byta till Friends extra fine merino och kid silk i färg A + glitter deluxe. Sticka alla maskor rät i 1 varv, sedan stickas 1x1 ribbstickning i 9 varv. Avmaska i ribbstickning, rät på rät och avig på avig, eller använd metoden Italiensk avmaskning.


AVSLUT

Våtblocka och torka din färdiga tröja. Fäst alla garnändar. Njut av att bära din nya Tinseltown tröja!

Mycket nöje!


Samantha Swamy

DIAGRAM A: KROPP OCH ÄRMAR



 r på RS, am på AS

 am på RS, r på AS



Lyft över 3 m på flätstickan och håll den framför arbetet, sticka 3 r, 3 r från flätstickan