



VIRKMÖNSTER

Boomblaster

Design: Studio Manya | Hobbii Design

MATERIAL

Friends Cotton 8/8

Garn A: Black (124) 1 nystan
Garn B: Turquoise (94) 2 nystan
Garn C: Sunflower (24) 1 nystan
Garn D: White (001) 1 nystan
Garn E: Shamrock (104) 1 nystan

Virknål 4 mm
Stoppnål
Papp från tomma pappkartonger
Fyllnadsvadd

GARNKVALITET

 **Friends Cotton 8/8**, Hobbii
100% Bomull
50 g = 75 m

STORLEK

One size

MÅTT

Bredd: 16,5 cm
Höjd: 14 cm (utan handtag)
Djup: 5 cm

MÖNSTER INFORMATION

Virka din helt egna retro-boomblaster i den härligaste turkosa färg! Använd den som prydnad i hemmet eller utelämna ståltråd/gem och låt barnen leka med den.

Den virkas i Friends Cotton 8/8 och detaljerna broderas på innan den virkas ihop.

HASHTAGS TILL SOCIALA MEDIER

#hobbiidesign

KÖP GARNET HÄR

<https://shop.hobbii.se/boomblaster>

FRÅGOR

Om du har frågor angående mönstret, är du välkommen att skriva till


kundservice@hobbii.se

Vi ber dig uppge mönstrets namn och nummer.

Lycka till med projektet!



Mönster



FÖRKORTNINGAR

m = maska(or)

MR = magisk ring

lm = luftmaska

sm = smygmaska

fm = fastmaska

bmb = endast i bakre maskbågen

fmb = endast i främre maskbågen

AS = avigsida

RS = rätsida

uppr = upprepa

INFO OCH TIPS

Om inget annat anges, virkas det genom båda maskbågarna.

Delar, som virkas fram och tillbaka, börjar i 2.a lm från virknålen.

Delar, som virkas runt, virkas i spiral.

Gör färgbytet i sista omslaget på sista maskan med föregående färg.

BOOMBLASTER

Baksida

Med garn B, gör 36 lm.

Varv 1-29: 1 fm i varje m, vänd – fm.

Fortsätt med att virka följande längs kanten på arbetet:

Varv 30: 1 lm, 28 fm, 1 fm i hörnet, 35 fm, 1 fm i hörnet, 28 fm, 1 fm i hörnet, 35 fm, 1 fm i första lm – 130 fm.

Varv 31: fm i bmb varvet runt.

Varv 32-40: fm varvet runt.

Avsluta och fäst garnändarna.

Framsida

Med garn B, gör 36 lm.

Varv 1: (RS) 1 fm i 2.a lm från virknålen och i alla lm varvet ut, vänd – 35 fm.

Varv 2: 1 lm, 12 fm med garn B, 11 fm i bmb med garn A, 12 fm med garn B, vänd.

Varv 3: 1 lm, 12 fm, 11 fm i fmb, 12 fm, vänd.

Varv 4-11: 1 lm, 35 fm, vänd.

Varv 12: Upprepa Varv 2.

Varv 13-15: 1 lm, 12 fm med garn B, 11 fm med garn A, 12 fm med garn B, vänd.

Varv 16: 1 lm, 12 fm, 11 fm i bmb, 12 fm, vänd.

Varv 17-18: 1 lm, 35 fm, vänd.

Varv 19: 1 lm, 35 sm i bmb med garn A, vänd.

Varv 20: 1 lm, 35 fm i bmb med garn B, vänd.

Varv 21-23: 1 lm, 35 fm, vänd.

Varv 24: 1 lm, 5 fm med garn B, 25 fm i bmb med garn A, 5 fm med garn B, vänd.

Varv 25: 1 lm, 5 fm med garn B, 25 fm med garn A, 5 fm med garn B, vänd.

Varv 26: 1 lm, 5 fm, 25 fm i bmb, 5 fm, vänd.

Varv 27-29: 1 lm, 35 fm.

Byta till garn A.

Fortsätt att virka följande längs kanten på arbetet:

Varv 30: 1 lm, 28 fm, 1 fm i hörnet, 35 fm, 1 fm i hörnet, 28 fm, 1 fm i hörnet, 35 fm, 1 fm i första lm – 130 fm. Avsluta INTE garnet, du ska använda det senare till att samla ihop fram- och baksida.

Högtalare

Gör två

Med garn A, gör en MR.

Varv 1: 9 fm i ringen – 9 fm.

Varv 2: 2 fm i varje fm varvet runt – 18 fm.

Varv 3: [1 fm, 2 fm i nästa m] 9 gånger – 27 fm.

Varv 4: [2 fm i bmb, 2 fm i bmb i nästa m] 9 gånger – 36 fm.

Avsluta med en lång garnände att sy fast dem på Boomblasteren med.

Sätt till garn C till en av de lediga maskbågarna på varv 4 med 1 sm och virka därefter sm i alla lediga maskbågar varvet runt.

Avsluta och fäst garnändarna.

Band

Gör 2

Med garn C, gör en MR.

Varv 1: 8 fm i ringen – 8 fm.

Avsluta med en lång garnände att sy fast dem på Boomblasteren med.

Mini-Högtalare

Gör 2

Med garn A, gör en MR.

Varv 1: 7 fm i ringen – 7 fm.

Byta till garn E.

Varv 2: sm varvet runt.

Avsluta med en lång garnände att sy fast dem på Boomblasteren med.

Handtag

Med garn B, gör en MR.

Varv 1: 9 fm i ringen – 9 fm.

Varv 2-26: fm varvet runt.

Räta ut två metallgem och sätt i ett från var sida av handtaget, så att en del av varje gem sticker ut och kan sättas in i Boomblastern.

Fyll på med lite vadd runt handtaget för att hålla gemen på plats.

Montering

Sy fast högtalare och band och brodera detaljerna på framsidan med garn A och D. Använd bilden som guide.

Pappbitar

Mät insidan av baksidan eller klipp en bit kartong så den kan ligga i botten utan att den viker sig upp mot sidorna. Använd papper för att rita av delarna som mall till kartongen. Klipp ut kartongen så att den är tillräckligt stor för att fylla ut bakstycket. Den ska räcka upp till ca ett varv från kanten.

Placera fram och bakstycke mot varandra med avigsidorna och virka ihop dem så här:

Framstycke varv 31: Virka sm på 3 av sidorna. Sätt i de klippta pappkartongbitarna så att Boomblastern fylls ut.

Avsluta och fäst garnändarna.



Mycket nöje!

Studio Manya