



STICKMÖNSTER

# Ida

## Docka

Design: Claire Fairall | Hobbii Design

## MATERIAL


### Amigo

1 nystan i färg 46 - Garn A  
1 nystan i färg 01 - Garn B  
1 nystan i färg 04 - Garn C  
1 nystan i färg 56 - Garn D

Raka stickor 3,25 mm, 25 cm

Polyester fyllning  
2 x 9 mm säkerhetsögon  
8 x 5 mm knappar  
Synål

## GARNKVALITET

 **Amigo**, Hobbii  
100 % Akryl,  
50 g = 175 m

## STICKFASTHET

26 m x 30 varv = 10 cm x 10 cm

## STORLEK

One size

## MÅTT

25 cm

## MÖNSTER INFORMATION

Denna docka, och hennes kläder, stickas fram och tillbaka på raka stickor och sys sedan ihop med madrass stygn.

Trosorna stickas samtidigt med dockans kropp. (De kan inte tas av).

Håret stickas och sys sedan fast.

Sticka med stickor 3,25 mm för att få en fastare stickfasthet än vanligt.

## HASHTAGS TILL SOCIALA MEDIER

#hobbiidesign #hobbiida

## KÖP GARNET HÄR

<https://shop.hobbii.se/ida-docka>

## FRÅGOR

Om du har frågor angående mönstret, är du välkommen att skriva till

[kundservice@hobbii.se](mailto:kundservice@hobbii.se)

Vi ber dig uppge mönstrets namn och nummer.

Lycka till med projektet!

# Mönster



## FÖRKORTNINGAR

r = rät

am = avigt

Sfb = Sticka framifrån och sedan bakifrån i samma maska

r/am = 1 varv rät, 1 varv avigt. (Blir 2 varv) Mönstret anger om det börjas med **ett r** eller **ett am** **varv**.

ssk = lyft nästa maska rät, lyft nästa maska am, sätt i spetsen på vänster sticka från vänster till höger i de två lyfta maskorna och sticka dem tillsammans som en maska.  
(minskat 1 maska)

rep = upprepa

Omsl = Gör ett omslag. Lyft garnet framifrån över högra handens sticka och bakom arbetet, sticka nästa maska.

## DOCKMÖNSTER

### DOCKA HUVUD OCH KROPP

Lägg upp 7 m med stickor 3,25 mm och Garn A.

Varv 1:(RS) Sfb varje m. [14 m]

Varv 2: Sticka Avigt.

Varv 3: \*1 r, Sfb, uppr från\* varvet ut. [21 m]

Varv 4: Sticka Avigt.

Varv 5: \*2 r, Sfb, uppr från \*varvet ut. [28 m]

Varv 6: Sticka Avigt.

Varv 7: \*3 r, Sfb, uppr från \*varvet ut. [35]

Varv 8: Sticka Avigt.

Varv 9: \*4 r, Sfb, uppr från \*varvet ut. [42 m]

Varv 10: Sticka Avigt.

Varv 11: \*5 r, Sfb, uppr från \*varvet ut. [49 m]

Varv 12: Sticka Avigt.

Varv 13: \*6 r, Sfb, uppr från \*varvet ut. [56 m]

Varv 14: Sticka Avigt.

Varv 15: \*7 r, Sfb, uppr från \*varvet ut. [63 m]

Varv 16 till 21: Börja med ett Avigt varv, sticka r/am i 6 varv.

Varv 22: 26 am, 1 r, 9 am, 1 r, 26 am. *De räta maskorna markerar ögonens placering.*

Varv 23 till 28: Börja med ett Rät varv, sticka r/am i 6 varv.

Varv 29: \*1 r, 2 r tills, uppr från \*varvet ut. [42 m]

Varv 30: Sticka Avigt.

Varv 31: \*2 r tills, uppr från \*varvet ut. [21 m]

Varv 32: Sticka Avigt.

Varv 33: \*2 r, 2 r tills, uppr från\* till sista m, 1 r. [16 m]

Varv 34: Sticka Avigt. *(When making up wrap neck yarn at this row.)*

Varv 35: Sfb i varje m. [32 m]

Varv 36 till 38: Börja med ett Avigt varv, sticka r/am i 3 varv.

Varv 39: \*3 r, Sfb, uppr från \*varvet ut. [40 m]

Varv 40: Sticka Avigt.

Varv 41: \*4 r, Sfb, uppr från \*varvet ut. [48 m]

Varv 42 till 56: Börja med ett Avigt varv, sticka r/am i 15 varv.

Byta till Garn B.

Varv 57 till 59: 3 varv Rät. *Skapar en rand på rätsidan.*

Varv 60 till 68: Börja med ett Avigt varv, sticka r/am i 9 varv.

Varv 69: \*4 r, 2 r tills, uppr från \*varvet ut. [40 m]

Varv 70: Sticka Avigt.

Varv 71: Avmaska.

## **ARMAR (Gör 2)**

Lägg upp 15 m med stickor 3.25 mm och Garn A.

Varv 1 till 30: (RS) Börja med ett Rät varv, sticka r/am i 30 varv.

Varv 31: 1 r, \*2 r tills, 2 r, uppr från \* 3 gånger, 2 r tills. [11 m]

Varv 32: Sticka Avigt.

Varv 33: \*2 r tills, uppr från\* fram till sista m, 1 r. [6 m]

Varv 34: Klipp av garnet och dra det genom de resterande maskorna.

## FOT OCH BEN (Gör 2)

Lägg upp 24 m med stickor 3,25 mm och Garn A.

Varv 1: Sticka Rät.

Varv 2: Sticka Avigt.

Varv 3: 1 r, \*Sfb, 9 r, Sfb uppr från \* två gånger, 1 r. [28 m]

Varv 4: Sticka Avigt.

Varv 5: \*1 r, Sfb, 10 r, Sfb, K1 uppr från \* två gånger. [32 m]

Varv 6 till 10: Börja med ett Avigt varv, sticka r/am i 5 varv.

Varv 11: \*1 r, ssk, 10 r, 2 r tills, 1 r, uppr från \* två gånger, 1 r. [28 m]

Varv 12: Sticka Avigt.

Varv 13: 1 r \*ssk, 9 r, 2 r tills, uppr från \* två gånger. [24 m]

Varv 14: Sticka Avigt.

Varv 15: 8 r, avmaska de nästa 8 m, 7 r. *Ger två grupper med 8 m på stickan.*

Varv 16: Sticka Avigt över alla maskor. [16 m]

Varv 17 till 40: Börja med ett Rät varv, sticka r/am i 24 varv.

Varv 41: Avmaska.

## HÅR

Lägg upp 61 m med stickor 3,25 mm och Garn C

Varv 1 till 24: Sticka 24 varv rät.

Varv 25: \*2 r, 2 r tills, uppr från \* fram till sista m, 1 r. [46]

Varv 26 till 30: Sticka 5 varv rät.

Varv 31: \*1 r, 2 r tills, uppr från \* fram till sista m, 1 r. [31]

Varv 32 till 34: Sticka 3 varv rät.

Varv 35: \* 2 r tills, uppr från \* fram till sista m, 1 r. [16]

Varv 36: Sticka Rät.

Varv 37: \* 2 r tills, uppr från \* varvet ut. [8]

Varv 38: Klipp av garnet och dra det genom de resterande maskorna.

## HÄRTOFS

Gör 2

Lägg upp 3 m med stickor 3,25 mm och Garn C

Varv 1: & 2; sticka 2 varv Rät.

Varv 3: \*Sfb, uppr från \* varvet ut. [6]

Varv 4: Sticka Rät.

Varv 5: Sfb, 4 r, Sfb. [8]

Varv 6: Sfb, 6 r, Sfb. [10]

Varv 7-11: Sticka 5 varv Rät.

Varv 12: \*Sfb, uppr från \* varvet ut. [20]

Varv 13-15: Sticka 3 varv Rät.

Varv 16: \*1 r, Sfb, uppr från \* varvet ut. [30]

Varv 17-19: Sticka 3 varv Rät.

Varv 20: \*4 r, 2 r tills, uppr från \* varvet ut. [25]

Varv 21: Sticka Rät.

Varv 22: \*3 r, 2 r tills, uppr från \* varvet ut. [20]

Varv 23: Sticka Rät.

Varv 24: \*2 r, 2 r tills, uppr från \* varvet ut. [15]

Varv 25: Sticka Rät.

Varv 26: \*1 r, 2 r tills, uppr från \* varvet ut. [10]

Varv 27: Klipp av garnet och dra det genom de resterande maskorna.

## MÖNSTER KLÄDER

### T-SHIRT

*Stickas uppifrån och ner.*

Med stickor 3,25 mm och Garn B.

Varv 1: Lägg upp 30 m

Varv 2: Sticka Rät.

Varv 3: 1 r, Omsl, 2 r tills, (skapar knapphål) 1 r,\*Sfb, 1 r, uppr från \* tre gånger, Sfb, 6 r, \*Sfb, 1 r, uppr från \* tre gånger, Sfb, k4 [38]

Varv 4: Sticka Avigt.

Varv 5: 5 r, Sfb, 1 r, Sfb, 3 r, Sfb, 1 r, Sfb, 10 r, Sfb, 1 r, Sfb, 3 r, Sfb, 1 r, Sfb, 5 r. [46]

Varv 6: Sticka Avigt.

Varv 7: 6 r, Sfb, 1 r, Sfb, 5 r, Sfb, 1 r, Sfb, 12 r, Sfb, 1 r, Sfb, 5 r, Sfb, 1 r, Sfb, 6 r. [54]

Varv 8: Sticka Avigt.

Varv 9: 7 r, Sfb, 1 r, Sfb, 7 r, Sfb, 1 r, Sfb, 14 r, Sfb, 1 r, Sfb, 7 r, Sfb, 1 r, Sfb, 7 r. [62]

Varv 10: Sticka Avigt.

Varv 11: 8 r, Sfb, 1 r, Sfb, 9 r, Sfb, 1 r, Sfb, 16 r, Sfb, 1 r, Sfb, 9 r, Sfb, 1 r, Sfb, 8 r. [70]

Varv 12: Sticka Avigt.

Varv 13: 9 r, Sfb, 1 r, Sfb, 11 r, Sfb, 1 r, Sfb, 18 r, Sfb, 1 r, Sfb, 11 r, Sfb, 1 r, Sfb, 9 r. [78]

Varv 14: Sticka Avigt.

Varv 15: 10 r, Sfb, 1 r, Sfb, 13 r, Sfb, 1 r, Sfb, 20 r, Sfb, 1 r, Sfb, 13 r, Sfb, 1 r, Sfb, 10 r. [86]

Varv 16: Sticka Avigt.

Varv 17: 11 r, Sfb, 1 r, Sfb, 15 r, Sfb, 1 r, Sfb, 22 r, Sfb, 1 r, Sfb, 15 r, Sfb, 1 r, Sfb, 11 r. [94]

Varv 18: Sticka Avigt.

Varv 19: 12 r, Sfb, 1 r, Sfb, 17 r, Sfb, 1 r, Sfb, 24 r, Sfb, 1 r, Sfb, 17 r, Sfb, 1 r, Sfb, 12 r. [102]

Varv 20: Sticka Avigt.

Varv 21: 15 r, Avmaska 22 m, 27 r, Avmaska 22 m, 14 r. [58]

Varv 22-31: r/am 10 varv, börja med ett Avigt varv.

Varv 34: Sticka Rät. *Skapar en rand på rätsidan.*

Varv 35: Avmaska.

## HÄNGSELKLÄNNING

Lägg upp 90 maskor med stickor 3,25 mm och Garn D.

Varv 1-5: r/am 5 varv, börja med ett Rät varv.

Varv 6: 1 r, \*Omsl, 2 r tills, uppr från \* varvet ut. [90]

Varv 7-41: r/am 35 varv, börja med ett Rät varv.

Varv 42: \*1 r, 2 r tills, uppr från \* varvet ut. [60]

Varv 43: 14 am, Avmaska 3 m, 25 am, Avmaska 3 m, 13 am. [54]

## Börja forma bakstycket

Varv 44: 14 r, flytta resterande 40 m till en maskhållare.

Varv 45: 1 r, Avigt varvet ut. [14]

Varv 46: Sticka Rät.

Varv 47-54: Upprepa varv 45 & 46, fyra gånger till.

Varv 55: 1 r, 4 am, 9 r.

Varv 56: Avmaska 9 m, 4 r. [5]

Varv 57: 1 r, 3 am, 1 r.

Varv 58: Sticka Rät.

Varv 59-70: upprepa varv 57 & 58 sex gånger till.

Varv 71: 1 r, 3 am, 1 r.

Varv 72: 2 r, Omsl, 2 r tills, 1 r. *Skapar knapphål.*

Varv 73: 1 r, 3 am, 1 r.

Varv 74 & 75: 2 varv Rät.

Varv 76: Avmaska

Flytta tillbaka 26 från maskhållaren (14 m kvar på maskhållaren)

### Framstycke

Sätt till Garn D med rätsidan mot dig.

Varv 1: 1 r, 2 r tills, sticka rät tills det är 3 m kvar, ssk, 1 r.[24]

Varv 2: 1 r, Avigt fram till sista m, 1 r.

Varv 3-12: Upprepa varv 1-2 fem gånger till, det är 14 m kvar.

Varv 13: Sticka 2 varv Rät.

Varv 14: Avmaska.

Flytta tillbaka de resterande 14 maskorna på stickan

### Bakstycke

Sätt till Garn D med rätsidan mot dig.

Varv 1: Sticka Rät.

Varv 2: Avigt fram till sista m, 1 r.

Varv 3-8: Upprepa Varv 1 & 2 tre gånger till.

Varv 9: Rät tills det är 3 m kvar, Omsl, 2 r tills, 1 r. *Skapar knapphål.*

Varv 10: 1 r, sticka Avigt fram till sista m, 1 r.

Varv 11: 5 r, 9 am.

Varv 12: Avmaska 9 m rät, 3 am, 1 r. [5]

Varv 13: Sticka Rät.

Varv 14: 1 r, 3 am, 1 r.

Varv 15-26: Upprepa Varv 13 & 14 sex gånger till.

Varv 27: 2 r, Omsl, 2 r tills, 1 r. *Skapar knapphål.*

Varv 28: 1 r, 3 am, 1 r.

Varv 29 till 30: Sticka 2 varv Rät.

Varv 31: Avmaska.



## SKOR OCH STRUMPOR

Gör 2

Lägg upp 20 maskor med stickor 3,25 mm och Garn B.

Varv 1 till 2: (RS)\* 1 r, 1 am, uppr från\* varvet ut.

Varv 3 till 6: Börja med ett Rät varv, sticka r/am i 4 varv.

Varv 7: 9 r, Sfb två gånger, 9 r. [22 m]

Varv 8: Sticka Avigt.

Varv 9: 9 r, Sfb, 2 r, Sfb, 9 r. [24 m]

Varv 10: Sticka Avigt.

Byta till Garn D.

Varv 11 till 12: Sticka 2 varv Rät.

Varv 13: 8 r, Sfb åtta gånger, 8 r. [32 m]

Varv 14 till 21: Börja med ett Avigt varv, sticka r/am i 8 varv.

Varv 22 till 24: Sticka 3 varv Rät.

Varv 25: 2 r tills, \*1r, 2 r tills, uppr från\* varvet ut. [21 m]

Varv 26: Sticka Rät.

Varv 27: \*2 r tills, uppr från \*fram till sista m, 1 r. [11 m]

Varv 28: Avmaska.

## SKOSNÖRE

Gör 2

Lägg upp 16 maskor med stickor 3,25 mm och Garn D.

Varv 1: (RS) Avmaska alla maskor.

## INSTRUKTIONER FÖR MONTERING

### Huvud

Säkerhetsögonen placeras precis under rätmaskorna som gjordes på Varv 22.

För försiktig spetsen på säkerhetsögonen genom öglan under rätmaskorna.

Ta lite fyllnadsvadd runt varje pets innan bakstycket som håller på säkerhetsögonen på plats sätts fast.

Använd trådänden från uppläggningsmaskorna för att samla ihop uppläggningsmaskorna på toppen av huvudet. Sy ihop huvudet bak i 4 cm. Lämna en 5 cm öppning för att fylla på med fyllnadsvadd. Sy ihop resten av huvudet, halsen och 5 cm av ryggen. Lämna en öppning bak för att fylla på mer fyllnadsvadd senare. Byta till vitt garn och sy ihop underbyxorna.

### Fötter och Ben

För varje ben, med rätsidorna tillsammans, vik foten på mitten. Sy ihop den övre avmaskningsöppningen för att stänga toppen av foten. Sy sedan ihop uppläggnings-sulkanterna.

Vänd på foten och benet med rätsidan ut, sy den bakre bensömnen med madrasstygn. Fyll foten och benet med vadd, lämna 1 cm utan fyllnadsvadd på toppen av benet. Vik överdelen på benet platt med sömnen mitt bak, sy ihop kanterna för att stänga till toppen av benet.

Nåla fast benen på kroppen. Placera toppen av varje ben mellan fram- och baksidan av kroppen. Sy igenom alla 4 lager för att säkra benen på plats. Se till att fötterna pekar framåt!



### **Fyll huvud och kropp med fyllnadsvadd**

Fyll huvud, hals och kropp ordentligt med vadd.

Slutligt mått på bredaste punkt är: Huvud 30 cm och Kropp 27 cm.

Innan du syr upp mellanrummen knyt en bit garn ordentligt runt dockans hals på varv 34.

Du kan nu justera stoppningen för att ge dockan ett snyggt rundat huvud och sluttande axlar. Sy ihop öppningarna i huvudet och på ryggen.

### **Armar**

För varje är- med avigsidan tillsammans, dra i garnänden för att stänga till handen, sy ihop med 2 små stygn. Sy ärm-sömmen med madrasstygn. Fyll ärmen med fyllnadsvadd, lämna 3 cm i toppen utan fyllning. Vik toppen på ärmen platt med sömmen mitt bak och sy ihop kanterna för att stänga toppen på armen.

Nåla fast armarna vid halsen med sömmen in mot kroppen och sy fast dem ordentligt.

### **Mun och Näsa**

När du börjar arbeta med varje garnlängd, knyt en liten knut i slutet. Börja sy på baksidan av huvudet, dra garnet så att knuten försvinner in i huvudets fyllnadsvadd. Efter att du sytt

sista stygnet, dra nålen genom huvudet bak två gånger för att fästa garnet. Sedan drar du försiktigt i garnet och klipper av det nära huvudet, så garnänden försvinner in i fyllningen.



Använd bilden för att guida dig. Gör tre små stygn till näsan och placera stygnen i höjd med nederkanten på ögonen, gör näsan 2 maskor bred. Använd rött garn till munnen, 4 varv under ögonen och 4 maskor bred.

### **Hår**

Samla ihop uppläggningskanten överst på hårstycket och sy ihop radändarna.

Nåla fast håret på dockans huvud och gör en mjuk båge runt ansiktet, lämna 6 varv för pannan och 5 maskor på sidan av varje öga.

Sy runt hårstycket för att fästa det på plats.

### **Hårtofsar**

Börja vid uppläggningskanten och sy sidsömmen på varje hårtofs. Fyll försiktigt varje tofs med vadd för att behålla den spetsiga spetsen och skapa en fyllig del mot huvudet. Klipp av garnet och dra det genom de återstående maskorna för att stänga till hårtofsen och sy fast en tofs på var sida av dockans huvud precis ovanför hårlinjen.

### **Hårband** Gör 2 band

För varje band: Klipp av en 1,5 m lång garntråd i Garn D. Håll ihop de avklippta ändarna och placera pekfinger i garnöglan. Håll garnet spänt mellan händerna, vrid pekfinger runt och runt medurs för att tvinna ihop öglans 2 trådar. Fortsätt vrida tills garnet börjar rulla tillbaka på sig självt när du släpper på spänningen på garnet. Vik bandet på mitten och för ihop ändarna, släpp mitten och låt bandet sno ihop sig. Knyt en knut i slutet för att förhindra att bandet lossnar. Klipp av knuten nära bandet.

Knyt en rosett runt varje tofs.



### **Hängselklänning**

Vik ihop fällan avigt längs med picot raden (raden med håll).

Sy ihop den bakre sömmen på hängselklänningen från fällan till livstyckets minskning, Varv 42, med rätsidorna ihop. Vänd plagget med rätsidan utåt.

Använd knapphålen som referens när du syr fast knapparna.

Sy i en knapp i vart hörn på klänningens framstycke. Fäst alla lösa garnändar.

### **T- Shirt**

Med rätsidorna mot varandra, sy ihop sömmen bak på din T-shirt, fram till 4 cm före halsen.

Vänd plagget med rätsidan utåt.

Använd knapphålet som referens när du syr fast knappen.

Fäst alla lösa garnändar.



### Skor

Vik stickningen med avigsidorna ihop och så att varvets ändrar matchar. Sy ihop avmaskningskanten på skon och även radslut på baksidan av skon med smygsöm. Byta till matchande strumpgarn och sy ihop strumporna bak. Fäst alla lösa garnändrar.



Använd bilden som guide när du syr på remmen på skon. Sy fast ändarna i var sida på skon, sy på en knapp på kanten på utsidan av varje sko.



**Mycket nöje!**

Claire Fairall Designs

