



STICKMÖNSTER

Serenity

Tröja

Design: Jenny Watson Designs | Hobbii Design

MATERIAL

3 [4:4:5:5] nystan Winter Glow Solid i färg
24

Stickor 4 mm
Stickor 3,25 mm
Maskhållare
Flätsticka

GARNKVALITET

 **Winter Glow Solid**, Hobbii

51% Ull, 49% Akryl
100 g = 350 m

STICKFASTHET

22 m x 28 varv = 10 cm x 10 cm

STORLEK

S [M:L:XL:2XL]

MÅTT

Passar bröstmått: 71-76 (81-86) 91-97
(102-107) 112-117 cm

Färdigt mått: 86 (97) 106 (117) 126 cm
Full Längd: 47 (49) 51 (53) 55 cm
Ärmlängd: 47 (48) 48 (48) 49 cm

MÖNSTER INFORMATION

Serenity är en mysig, naturinspirerad, tätt sittande tröja med slätstickade ärmar och ett horisontellt kabelmönster på nedre delen av tröjan. Det horisontella kabelmönstret är inspirerat av den organiska tillväxten av växter och koraller. För att skapa det horisontella kabelmönstret stickas det i ett stycke för att sedan vändas och monteras ihop med den övre delen av kroppen som stickas separat. Mönsterdelen sys fast på fram- och bakstycke, För att få en fin finish plockas det upp maskor längs nederkanten på mönsterdelen och det stickas 1x1 ribbstickning nedåt.

HASHTAGS TILL SOCIAL MEDIER

#hobbiidesign #hobbiinaturalbeauty
#hobbiiserenity

KÖP GARNET HÄR

<https://shop.hobbii.se/serenity-troja>

FRÅGOR

Om du har frågor angående mönstret, är du välkommen att skriva till

kundservice@hobbii.se

Vi ber dig uppge mönstrets namn och nummer.

Lycka till med projektet!

Mönster



FÖRKORTNINGAR

r = rät

am = avig

RS = rätsida

m = maska(or)

AS = avigsida

2 r tills = sticka 2 rät tillsammans

2 am tills = sticka 2 avig tillsammans

SPECIELLA FÖRKORTNINGAR

1x1 Ribbstickning:

Varv 1: *1 r, 1 am, upprepa från * till sista maskan, 1 r.

Varv 2: 1 am, *1 r, 1 am, upprepa från * varvet ut.

Upprepa Varv 1 och 2.

St-St. Slätstickning:

Varv 1: Sticka alla m rät.

Varv 2: Sticka alla m avig

Upprepa Varv 1 och 2.

C4B: Sätt 2 m på en flätsticka, håll den bakom arbetet, sticka 2 r sedan 2 r från flätsticka.

C4F: Sätt 2 m på en flätsticka, håll den framför arbetet, sticka 2 r sedan 2 r från flätsticka.

C6B: Sätt 3 m på en flätsticka, håll den bakom arbetet, sticka 3 r sedan 3 r från flätsticka.

C6F: Sätt 3 m på en flätsticka, håll den framför arbetet, sticka 3 r sedan 3 r från flätsticka.

ÖVERSTA FRAMSTYCKET

Med stickor 4 mm, lägg upp 95 (107) 117 (129) 139 m och sticka 4 varv rät.

Börja med ett rät varv och sticka slätstickning tills arbetet mäter 6 cm, avsluta med ett AS varv.

Forma ärmöppningarna

Avmaska 6 m i början på de nästa 2 varven. 83 (95) 105 (117) 127 m.

Nästa Varv: 2 r, Lyft 1 r löst av, 1 r, lyft den lösa m över den räta, sticka rät tills det är 4 m kvar, 2 r tills, 2 r.

Nästa Varv: 2 am, 2 am tills, sticka am tills det är 4 m kvar, 2 am tills i bakre maskbågen, 2 am. 79 (91) 101 (113) 123 m

Upprepa de sista 2 varven 0 (1) 2 (3) 3 gånger till. 79 (87) 93 (101) 111 m.

Nästa Varv: 2 r, Lyft 1 r löst av, 1 r, lyft den lösa m över den räta, sticka rät tills det är 4 m kvar, 2 r tills, 2 r. 77 (85) 91 (99) 109 m.

Nästa Varv: Sticka alla m am.

Upprepa de sista 2 varven 2 (3) 3 (4) 5 gånger till. 73 (79) 85 (91) 99 m.**

Sticka rakt ner tills ärmöppningarna mäter 8 (10) 12 (14) 16 cm sluta med ett AS varv.

Forma Halsringningen

Nästa Varv: Sticka 27 (30) 33 (35) 39 m r, vänd arbetet och låt resterande 46 (49) 52 (56) 60 m stanna kvar på stickan.

Sticka nu bara de 27 (30) 33 (35) 39 m för att forma första sidan av halsöppningen så här:

Nästa Varv (AS): Halskant. 2 am, 2 am tills, sticka am varvet ut. 26 (29) 32 (34) 38 m.

Nästa Varv: sticka r tills det är 4 m kvar, 2 r tills, 2 r.

Nästa Varv: 2 am, 2 am tills, sticka am varvet ut. 24 (27) 30 (32) 36 m.

Upprepa de sista 2 varven ytterligare 2 gånger. 20 (23) 26 (28) 32 m.

Nästa Varv: sticka r tills det är 4 m kvar, 2 r tills, 2 r. 19 (22) 25 (27) 31 m.

Nästa Varv: Sticka am varvet ut.

Upprepa de sista 2 varven ytterligare 2 gånger. 17 (20) 23 (25) 29 m.

Sticka rakt ner tills ärmöppningarna mäter 20 (22) 24 (26) 28 cm, sluta med ett AS varv. Avmaska.

Med rätsidan mot dig, sätt de första 19 (19) 19 (21) 21 m att vila på en maskhållare till halskant, sätt till garnet till de resterande 27 (30) 33 (35) 39 m och sticka r varvet ut.

Nästa Varv (AS): sticka am tills det är 4 m kvar, 2 am tills i bakre maskbågen, 2 am. Halskant. 26 (29) 32 (34) 38 m.

Nästa Varv: 2 r, Lyft 1 r löst av, 1 r, lyft den lösa m över den räta, sticka r varvet ut.

Nästa Varv: sticka am tills det är 4 m kvar, 2 am tills i bakre maskbågen, 2 am. 24 (27) 30 (32) 36 m.

Upprepa de sista 2 varven ytterligare 2 gånger. 20 (23) 26 (28) 32 m.

Nästa Varv: 2 r, Lyft 1 r löst av, 1 r, lyft den lösa m över den räta, sticka r varvet ut. 19 (22) 25 (27) 31 m.

Nästa Varv: Sticka am.

Upprepa de sista 2 varven ytterligare 2 gånger. 17 (20) 23 (25) 29 m.

Sticka rakt ner tills ärmöppningen mäter 20 (22) 24 (26) 28 cm, sluta med ett AS varv.
Avmaska.

ÖVERSTA BAKSTYCKET

Sticka precis som på ÖVERSTA FRAMSTYCKE tills du kommer fram till **. 73 (79) 85 (91) 99 m.

Sticka rakt ner tills ärmöppningen mäter 20 (22) 24 (26) 28 cm, sluta med ett AS varv.

Nästa Varv: Avmaska 17 (20) 23 (25) 29 m, sticka 38 (38) 38 (40) 40 m r , avmaska resterande maskor.

Sätt de mittersta 39 (39) 39 (41) 41 m på en maskhållare till halskant.

NEDRE FRAMSTYCKE/BAKSTYCKE FLÄTMÖNSTER

Stickas i ett stycke i sidled

Med stickor 4 mm, lägg upp 66 m.

1.a Start varv: 3 r, 3 am, 30 r, 3 am, 12 r, 3 am, 8 r, 3 am, 1 r.

2.a Start varv: 1 am, 3 r, 8 am, 3 r, 12 am, 3 r, 30 am, 6 r.

Fortsätt så här:

Varv 1: 3 r, 3 am, 9 r, C6B, C6F, 9 r, 3 am, 12 r, 3 am, 8 r, 3 am, 1 r.

Varv 2, 4 och 6: 1 am, 3 r, 8 am, 3 r, 12 am, 3 r, 30 am, 6 r.

Varv 3: 3 r, 3 am, 6 r, C6B, 6 r, C6F, 6 r, 3 am, 12 r, 3 am, 8 r, 3 am, 1 r.

Varv 5: 3 r, 3 am, 3 r, C6B, 12 r, C6F, 3 r, 3 am, C6B, C6F, 3 am, C4B, C4F, 3 am, 1 r.

Varv 7: 3 r, 3 am, C6B, 18 r, C6F, 3 am, 12 r, 3 am, 8 r, 3 am, 1 r.

Varv 8: 1 am, 3 r, 8 am, 3 r, 12 am, 3 r, 30 am, 6 r.

Varv 1-8 utgör kabelmönstret.

Fortsätt kabelmönstret tills arbetet mäter ca 86 (97) 106 (117) 126 cm, avsluta med varv 8 på mönstret.

Avmaska i mönster.

ÄRMAR (Två identiska)

Med stickor 3,25 mm, lägg upp 51 (55) 57 (61) 63 m.

1 Varv (RS); 1 r, *1 am, 1 r, upprepa från * varvet ut.

2 Varv: *1 am, 1 r, upprepa från * fram till sista m, 1 am.

De sista 2 varven är 1x1 ribbstickning, sticka 28 varv till i ribb.

Byta till stickor 4 mm, börja med ett rätvarv och sticka slätstickning i 85 (89) 89 (95) 95 varv, öka 1 m i varje ände på varv 5 och därefter på vart 8.e (7.e) 6.e (6.e) 5.e varv. 73 (81) 87 (93) 101 m.

Sticka rakt ner tills ärmen mäter 47(48) 48 (48) 49 cm, avsluta med ett AS varv.

Forma toppen på Ärmen

Avmaska 6 m i början på de nästa 2 varven. 61 (69) 75 (81) 89 m.

Nästa Varv: 2 r, Lyft 1 r löst av, 1 r, lyft den lösa m över den räta, sticka rät fram tills det är 4 m kvar, 2 r tills, 2 r. 59 (67) 73 (79) 87 m.

Sticka 3 varv slätstickning.

Upprepa de sista 4 varven 3 (2) 2 (2) 2 gånger till. 53 (63) 69 (75) 83 m.

Nästa Varv: 2 r, Lyft 1 r löst av, 1 r, lyft den lösa m över den räta, sticka rät fram tills det är 4 m kvar, 2 r tills, 2 r. 51 (61) 67 (73) 81 m.

Nästa Varv: sticka am.

Upprepa de sista 2 varven 11 (16) 18 (21) 24 gånger till. 29 (29) 31 (31) 33 m.

Sticka 2 varv och minska 1 m i början och slutet på varje varv. 25 (25) 27 (27) 29 m.

Avmaska 2 (2) 3 (3) 4 m i början på de nästa 2 varven. 21 m.

Avmaska resterande 21 m.

HALSKANT

Sy ihop höger axel.

Med RS mot dig och med 3,25 mm stickor plocka upp och sticka 33 m jämnt fördelat längs vänster sida på halsen, sticka därefter de 19 [19:19:21:21]m på maskhållaren på framstycket rät, plocka upp och sticka 32 m jämnt fördelat längs höger sida av halsen och sticka de 39 (39) 39 (41) 41 m på maskhållaren på bakstycket rät.

123 (123) 123 (127) 127 m.

Nästa Varv: Sticka rät

Sticka 8 varv ribbstickning.

Avmaska i ribbstickning.

NEDRE FRAM-OCH BAKSTYCKE KANT

Sy ihop höger sidsöm på översta framstycket och översta bakstycket fram till ärmöppningen. Sy fast nedre kabelmönster delen till övre fram- och bakstycke så som visas på bilden. Med rätsidan mot dig och stickor 3,25 mm plocka upp och sticka 229 (253) 277 (305) 329 m jämnt fördelat på nedre kanten på kabelmönster delen.

Nästa Varv: 1 am, *1 r, 1 am, upprepa från * varvet ut.

Nästa Varv: *1 r, 1 am, upprepa från * fram till sista m, 1 r.

De sista 2 varven är ribbmönstret, sticka ytterligare 8 varv ribbstickning.

Avmaska i ribbstickning.

MONTERING

Sy ihop kabelmönster delens vänstra sidsöm, övre framstycke och övre bakstycke fram till ärmhålet. Sy ihop sömmarna på vänster axel och halsringning. Vik ärmarna på mitten längs med och gör ett veck för axelsömmen. Sy på ärmarna. Sy ihop ärmsömmarna. Blocka arbetet i rätt mått och låt det ligga under en fuktig trasa i 24 timmar. Se tvätt- och skötselråd på garnets banderoll.

Mycket nöje!

Jenny Watson Designs

