



STICKMÖNSTER

Meadow Sunset

Cardigan

Design: Jojo Knitwear | Hobbii Design

MATERIAL

10 (10) 12 (12) 14 (14) nystan **Soft Alpaca**,
färg Light Brown Natural (42)

2 (2) 2 (2) 2 (2) nystan **Soft Alpaca**, färg
Champagne (45)

Det stickas med 2 trådar tillsammans i
samma färg

Rundstickor 4 mm och 4,5 mm, 40 cm och 80
-100 cm

5 (5) 5 (5) 6 (6) knappar, avlånga träknappar
30 mm

Maskmarkörer

GARNKVALITET

 **Soft Alpaca**, Hobbii

100% Alpaca

50 g = 165 m

STICKFASTHET

10 x 10 cm = 18 m x 28 varv slätstickning

FÖRKORTNINGAR

r = rät

am = avig

m = maska(or)

arb = arbetet

km = kantmaska (alla kantmaskor stickas rät)

vr = vriden

vr r = vriden rät

Öka = ökning(ar)

minsk = minskning(ar)

tills = tillsammans

uppr = upprepa

STORLEK

S (M) L (XL) 2XL (3XL)

MÅTT

Längd: 54 (56) 58 (60) 62 (64) cm

Bredd: 53 (55,5) 57,5 (60) 64 (68,5) cm

MÖNSTER INFORMATION

Meadow Sunset Cardigan Tröja stickas
uppifrån och ner i slätstickning med
strukturstickning mitt på tröjan. Övre delen
av bakstycket stickas fram och tillbaka till
botten av ärmöppningarna. Därefter stickas
det upp maskor längs varje axel och det ökas
för halsringning fram. Framstyckena stickas
var för sig ner till botten av ärmöppningen.
Framstyckena och bakstycket samlas ihop
och kroppen stickas färdigt. De stickas upp
maskor i ärmöppningarna och ärmarna
stickas på rundsticka. Halskanten och
framkanter stickas till sist.

HASHTAGS TILL SOCIALA MEDIER

#hobbiidesign #hobbiimeadowsunset

#jojoknitwearxhobbii #hobbiinaturalbeauty

KÖP GARNET HÄR

<https://shop.hobbii.se/meadow-sunset-cardigan>



FRÅGOR

Om du har frågor angående mönstret, är du välkommen att skriva till kundservice@hobbii.se
Vi ber dig uppge mönstrets namn och nummer.

Lycka till med projektet!

Mönster



STORLEKSGUIDE

Notera att du bara kan gå efter måtten i mönstret om du håller stickfastheten som angetts. Meadow Sunset Cardigan har en rörelsemån på 13-20 cm. Storlekarna S (M) L (XL) 2XL (3XL) motsvarar ett bystmått på ca 85-90 (90-95) 95-100 (100-110) 110-120 (120-130) cm.

ÖKNINGSTIPS FRÅN RÄT SIDAN

Öka mot vänster efter markören (öka-v):

Med vänster sticka plockas länken upp mellan 2 maskor på varvet under, länken plockas upp framifrån och stickas rät i bakre maskbågen.

Öka mot höger före markören (öka-h):

Med vänster sticka plockas länken upp mellan 2 maskor på varvet under, länken plockas upp bakifrån och maskan stickas rät i främre maskbågen.

ÖKNINGSTIPS FRÅN AVIGSIDAN

Öka mot vänster efter markören (öka-v):

Med vänster sticka plockas länken upp mellan 2 maskor på varvet under, länken plockas upp bakifrån och maskan stickas avig i främre maskbågen.

Öka mot höger före markören (öka-h):

Med vänster sticka plockas länken upp mellan 2 maskor på varvet under, länken plockas upp framifrån och stickas avig i bakre maskbågen.

MINSKNINGSTIPS (gäller ärmarna)

Det minskas 1 maska på var sida om markören så här: Sticka tills det är 3 maskor kvar före markören, lyft 1 maska löst av stickan som skulle den stickas rät, sticka 1 maska rät och lyft den lösa maskan över den stickade maskan, sticka 2 maskor rät (märket sitter mellan dessa maskor), sticka 2 maskor rät tillsammans.

BAKSTYCKE

Lägg upp 31 (33) 33 (35) 37 (37) m på rundstickor 4,5 mm. Det stickas med 2 trådar i bottenfärgen. Sticka 1 varv am (avigsidan). Placera 1 markör på insidan av de yttersta 3 m i var sida. Det stickas öka-v efter markören i början på varvet (sett från rätsidan) och före markören

stickas öka-h, på slutet av varvet. På avigsidan ökas det på samma sätt. Läs ökningstips. Det fortsätts fram och tillbaka i slätstickning. Fortsätt öka totalt 29 (30) 32 (33) 35 (38) gånger. Arb består av 89 (93) 97 (101) 107 (113) m. Fortsätt i slätstickning tills arb mäter 10 (11) 11 (12) 13 (14) cm (mätt längs yttersta kanten). Från rätsidan stickas diagram A på följande sätt; sticka 1 km, 1 (1) 1 (1) 2 (1) r, uppr diagram A tills det inte är fler m på varvet. Diagrammet stickas 1 gång på höjden. Nu byts det till kontrastfärg, sticka efter diagram B på följande sätt; 1 km, 1 (1) 1 (1) 2 (1) r, uppr diagram B tills det inte är fler m på varvet. Uppr diagrammet (rapporten) 6 gånger på höjden. Arb mäter längs den yttersta kanten ca 17 (18) 18 (19) 20 (21) cm. Sätt m på en hjälpsticka och lägg arb åt sidan. Klipp garnet.

VÄNSTER AXEL

Vänster axel: Från rätsidan stickas det upp 29 (30) 32 (33) 35 (38) m längs vänster sidas ökningskant (dvs sticka upp 1 m i varje varv längs kanten överst på bakstycket). När axeln mäter 6 (6) 6,5 (7) 7,5 (8) cm, ökas det mot halsen. Från rätsidan stickas 1 öka-v 6 (6) 6 (7) 7 (7) gånger efter den 3.e m i början av varje varv på rätsidan. På nästa avigsidavarv läggs det upp 7 (7) 8 (8) 9 (9) m till halsen. Arb består nu av 42 (44) 46 (48) 51 (54) m. Fortsätt i slätstickning tills framstycket mäter 17 (18) 20 (21) 22 (23) cm längs yttersta kanten. Från rätsidan stickas diagram A på följande sätt: sticka 1 km, 2 (0) 2 (0) 3 (2) r, uppr diagram A tills det inte är fler m på varvet. Diagrammet stickas 1 gång på höjden. Nu byts det till kontrastfärg, sticka efter diagram B på följande sätt; 1 km, 2 (0) 2 (0) 3 (2) r, uppr diagram B tills det inte är fler m på varvet. Uppr diagrammet (rapporten) 6 gånger i höjden. Framstycket mäter nu ca 24 (25) 27 (28) 29 (30) cm längs den yttersta kanten. Sätt m på en hjälpsticka och klipp garnet.

HÖGER AXEL

Höger axel: Från rätsida sticka det upp 29 (30) 32 (33) 35 (38) m längs höger sidas ökningskant. När axeln mäter 6 (6) 6,5 (7) 7,5 (8) cm, ökas det mot halsen. Från rätsidan stickas 1 öka-h totalt 6 (6) 6 (7) 7 (7) gånger före den 3.e sista m på slutet av varje varv. På nästa rätvarv läggs det upp 7 (7) 8 (8) 9 (9) m till halsen. Arb består nu av 42 (44) 46 (48) 51 (54) m. Fortsätt tills framstycket mäter 17 (18) 20 (21) 22 (23) cm längs den yttersta kanten. Från rätsidan stickas diagram A på följande sätt: 1 km, 1 (1) 1 (1) 2 (1) r, uppr diagram A tills det inte är fler m på varvet. Diagrammet stickas 1 gång på höjden. Nu byts det till kontrastfärg, sticka efter diagram B på följande sätt; 1 km, 1 (1) 1 (1) 2 (1) r, uppr diagram B tills det inte är fler m på varvet. Uppr diagrammet (rapporten) 6 gånger i höjden. Framstycket mäter nu ca 24 (25) 27 (28) 29 (30) cm längs den yttersta kanten.

BAK- OCH FRAMSTYCKE

Arb samlas ihop. Det stickas fram och tillbaka på rundsticka från avigsidan. Sticka vidare efter diagram B med kontrastfärg. Höger framstyckets 42 (44) 46 (48) 51 (54) m stickas, lägg upp 7 (7) 7 (7) 9 (11) m under ärmen. Bakstyckets 89 (93) 97 (101) 107 (113) m stickas, lägg upp 7 (7) 7 (7) 9 (11) m under ärmen. Vänster framstyckets 42 (44) 46 (48) 51 (54) m stickas. Arb består av totalt 187 (195) 203 (211) 223 (235) m. De nya m under ärmarna integreras i strukturmönster enligt diagrammet. Fortsätt tills randen är 10 (10) 10 (11) 11 (11) cm bred och avsluta med ett jämnt

varv i diagrammet. Sticka diagram C med bottenfärgen. Härefter stickas det slätstickning tills arb mäter 50 (52) 54 (56) 58 (60) cm, mätt från den översta punkten på axeln på framstycket. Öka med 10 (12) 12 (14) 16 (16) m. Det stickas ribbstickning på stickor 4 mm:

1.a varvet stickas från avigsidan på följande sätt: 1 km, *1 vr am/1 r* uppr från*-* tills det är 2 m kvar på varvet, 1 vr am, 1 am lyfts löst av med garnet framför arb.

2.a varvet i ribbkanten (rätsidan) stickas på följande sätt: 1 km, *1 vr r/1 am* uppr från*-* tills det är 2 m kvar på varvet, 1 vr r, 1 am lyfts löst av med garnet framför arb.

Upprepa dessa två varv tills ribbkanten mäter 4 cm. Avmaska.

ÄRMAR

Sticka upp 86 (90) 94 (98) 100 (104) m från botten av ärmöppningen och runt. Placera en markör vid varvets början. Det stickas slätstickning. När ärmen mäter 3 (3) 3 (4) 4 (4) cm görs det minskningar på var sida om markören. Se minskningstips. Minska så på varje 2,5 (2) 2 (2) 1,5 (1,5) cm totalt 18 (20) 21 (23) 23 (24) gånger. Arb består av 50 (50) 52 (52) 54 (56) m. Fortsätt med slätstickning tills arb mäter 43 (43) 43 (42) 41 (40) cm. Öka 6 (6) 6 (8) 8 (8) m. Det bytas till stickor 4 mm och stickas ribbstickning på följande sätt: *1 vr r, 1 am* uppr från*-* varvet runt. Fortsätt tills ribben mäter 4 cm. Ärmen mäter ca 48 (48) 48 (47) 46 (45) cm. Avmaska. Sticka en ärm till på samma sätt.

HALSKANT

Med stickor 4 mm stickas det upp 95 (97) 101 (105) 109 (111) m från rätsidan.

1.a varvet stickas från avigsidan på följande sätt: 1r, *1 vr am/1 r* uppr från*-* tills det är 2 m kvar på varvet, 1 vr am, 1 am lyfts löst av med garnet framför arb.

2.a varvet i ribbkanten (rätsidan) stickas på följande sätt: 1r, *1 vr r/1 am* uppr från *-* tills det är 2 m kvar på varvet, 1 vr r, 1 am lyfts löst av med garnet framför arb.

Fortsätt tills ribbkanten mäter 3 cm. Avmaska.

FRAMKANTER

Vänster framkant: Med stickor 4 mm stickas det upp 107 (107) 113 (121) 127 (133) m från rätsidan. Börja överst på halsöppningen och sluta nederst på kroppens ribbkant.

1.a varvet stickas från avigsidan på följande sätt: 1 km, *1 vr am/1 r* uppr från*-* tills det är 2 m kvar på varvet, 1 vr am, 1 am lyfts löst av med garnet framför arb.

2.a varvet i ribbkanten (rätsidan) på följande sätt: 1 km, *1 vr r/1 ar* uppr från*-* tills det är 2 m kvar på varvet, 1 vr r, 1 am lyfts löst av med garnet framför arb.

Fortsätt på detta sätt tills ribbkanten består av 9 varv. Avmaska.

Höger framkant: Sticka upp 107 (107) 113 (121) 127 (133) m från rätsidan. Börja nederst på kroppens ribbkant och sluta överst på halsringningen.

1.a varvet stickas från avigsidan på följande sätt: 1 km, *1 vr am/1 r* uppr från*-* tills det är 2 m kvar på varvet, 1 vr am, 1 am lyfts löst av med garnet framför arb.

2.a varvet i ribbkanten (rätsidan) på följande sätt: 1 km, *1 vr r/1 am* uppr från*-* tills det är 2

m kvar på varvet, 1 vr r, 1 am lyfts löst av med garnet framför arb.

3.e varvet: som varv 1

4.e varvet: som varv 2

5.e varvet - Knapphål Varv: 1 km, 6 (6) 5 (5) 5 (5) m ribbstickning (sticka det som m visar, r på r, am på am), *2 m tills, gör ett omslag, 21 (21) 23 (25) 21 (22) m ribb* uppr från * till * tills det är 8 (8) 7 (7) 6 (7) m kvar, gör det sista knapphålet på samma sätt som de föregående, sticka som maskorna visar varvet ut.



6.e - 9.e varvet: Sticka som varv 1 - 4.

Avmaska

MONTERING

Fäst alla garnändar och sy fast knappar på vänster framkant.

DIAGRAM



Mycket nöje!

JoJo Knitwear

JOJO KNITWEAR

