



VIRKMÖNSTER

Vichy

Korg Set

Design: Libère tes mailles | Hobbii Design

MATERIAL

Liten Korg

- 1 nystan **Amigo Giga** färg White (01)
- 1 nystan **Amigo Giga** färg Mint (29)
- 1 nystan **Amigo Giga** färg Pool Green (30)

Väska/Korgbotten - Rund - Plywood 22 cm

Stor Korg

- 3 nystan **Amigo Giga** färg Primrose (35)
- 2 nystan **Amigo Giga** färg Sunflower (36)
- 2 nystan **Amigo Giga** färg White (01)

Väska/Korgbotten - Rund - PU läder 30 cm

Virknål 6 mm

Maskmarkör

GARNKVALITET

 **Amigo Giga**, Hobbii

100% Akryl

150 g = 95 m

VIRKFASTHET

12 m x 12 varv = 10 cm x 10 cm i mönster

STORLEK

One size

MÅTT

Höjd: 17 (30) cm

Omkrets: 73 (98) cm

MÖNSTER INFORMATION

Dessa korgar är inspirerade av vichy-tyget, ett snyggt vintage ruttmönster som alltid inspirerar. En hyllning till mitt land, Frankrike, och till min kärlek till vävning.

Mönstret är skapat med Amigo Giga Garn, det ger ett mjukt och stabilt resultat och är lätt att arbeta med. Du kommer att virka runt en bas och efter de två första varven upprepar du samma varv över hela höjden och vänder efter varje varv. Denna modell är perfekt för nybörjare som vill lära sig, eller förbättra, tekniken för färgbyten och tekniken att bära med garnet. Foton för att lära sig om dessa tekniker ingår i mönstret.

HASHTAGS TILL SOCIALA MEDIER

#hobbiidesign #hobbiivichy

KÖP GARNET HÄR

<https://shop.hobbii.se/vichy-korg-set>

FRÅGOR

Om du har frågor angående mönstret, är du välkommen att skriva till


kundservice@hobbii.se

Vi ber dig uppge mönstrets namn och nummer.

Lycka till med projektet!



Mönster



FÖRKORTNINGAR

m = maska(or)

lm = luftmaska

fm = fastmaska

spike = förlängd fastmaska

sm = smygmaska

öka = virka 2 fastmaskor i samma maska/hål

RS = Rätsida

AS = Avigsida

V = Varv

INFO OCH TIPS

Du börjar virka runt basen.

Efter de första två varven kommer du att upprepa samma varv över hela höjden, och vända efter varje varv för att arbeta på rät- och avigsidan.


1 lm i början på varvet räknas inte som en m.

Du samlar alltid ihop varvet med en smygmaska i första maskan på varvet. (se bilder)

Fäst garnändar under arbetets gång.

SPECIAL MASKA

En spikemaska är en vanlig fastmaska som istället för att virkas i m under, virkas i maskan 2 varv längre ner.



LITEN KORG

Garn A: Mint (29)

Garn B: Pool Green (30)

Garn C: White (01)

V1 (RS): Stick in din virknål i ett av hålen på basen. Gör en startögla med Garn A och dra den genom hålet. Placera Garn B över Garn A och gör 1 lm med Garn A, fånga upp Garn B (räknas inte som 1 m).



Fortsätt med Garn A och bär med Garn B (se "Hur du bär med dig garnet"). 1 fm i samma hål, 1 fm i nästa hål, öka i nästa hål, 1 fm i nästa.

*Byt till Garn B (se "Hur du byter färg") och öka i nästa hål, 1 fm i nästa, öka i nästa. ** Byt till Garn A virka 1 fm i de nästa 2 hålen, öka i nästa, 1 fm i nästa hål * Upprepa från * till * hela vägen runt, avsluta vid **.

Byt till Garn A, sm i första fm, byt till Garn B med 1 lm. Vänd (se "hur...") (totalt: 70 m, du måste ha 5 m i Garn A följt av 5 m i Garn B)

V2 (AS): *Med Garn B, virka 1 fm i de nästa 5 m, byta till Garn A och virka 1 fm i de nästa 5 m.* Upprepa från * till * varvet runt. Du måste virka med Garn B i maskorna i färg B och med Garn A i maskorna med färg A. Med Garn A virkas sm i första fm och 1 lm, vänd (se "hur...")

V3 (RS): *Med Garn A, virka (1 spike (se "SPECIAL MASKA"), 1 fm) x2, 1 spike. Byt till Garn B, (1 fm, 1 spike) x 2, 1 fm* Upprepa från * till * varvet runt. Byt till Garn A, sm i första m, byt till Garn B med 1 lm. Vänd

V4 (AS): Det är samma som V3 men med Garn B. *Med Garn B, virka (1 spike, 1 fm) x2, 1 spike. Byt till Garn A, (1 fm, 1 spike) x 2, 1 fm* Upprepa från * till * varvet runt. Sm i första m och 1 lm med Garn A. Vänd

V5 och V6: Upprepa V3 och V4.

I slutet på V6, måste du förutse färgbytet och virka den sista 1 lm med Garn C, avsluta Garn B.

V7 (RS): Det är samma som V3 men med annan färg. *Med Garn C, virka (1 spike, 1 fm) x2, 1 spike. Byt till Garn A, (1 fm, 1 spike) x 2, 1 fm* Upprepa från * till * varvet runt. Byt till Garn C, sm i första fm, byt till Garn A med 1 lm. Vänd

V8 (AS): Det är samma som V3 men det börjar med Garn A. *Med Garn A, virka (1 spike, 1 fm) x2, 1 spike. Byt till Garn C, (1 fm, 1 spike) x 2, 1 fm* Upprepa från * till * varvet runt. Sm i första m och 1 lm med Garn C. Vänd

V9 till V10: Upprepa V7 och V8.

I slutet på V10, måste du förutse färgbytet och virka den sista 1 lm med Garn A, avsluta Garn C.

V11 till V22: Upprepa V3 till V10 en gång till och V3 till V6 en sista gång, eller till önskad höjd.

V23: Bär med och kors Garntrådarna. På RS, virka med Garn A, 4 sm, *byt till Garn B virka 5 sm, byt till Garn A, 5 sm* Upprepa från * till * varvet runt fram till sista färgblocket. Avsluta med Garn B, virka 5 sm, sm i första m för att samla ihop varvet. Avsluta och fäst garnändarna.

STOR KORG

Garn A: Primrose (35)

Garn B: Sunflower (36)

Garn C: White (01)

V1 (RS): Sätt i din virknål i ett av hålen på basen. Gör en startögla med Garn A och dra den genom hålet. Placera Garn B över Garn A och gör 1 lm med Garn A, fånga upp Garn B (räknas inte som 1 m). Se bilder på "liten korg"

Fortsätt med Garn A och bär med Garn B (se "Hur du bär med dig garnet"). 1 fm i samma håll, öka i nästa, 1 fm i nästa håll, öka i nästa.

*Byt till Garn B (se "hur du byter färg") och virka (1 fm i nästa håll, öka i nästa) x 2. ** Byt till Garn A och virka (1 fm i nästa håll, öka i nästa) x2 * Upprepa från * till * hela vägen runt, avsluta vid **.

Byt till Garn A, sm i första fm, byt till Garn B med 1 lm, Vänd (se "hur..."). (totalt: 108 m, du måste ha 6 m i Garn A följt av 6 m i Garn B)

V2 (AS): *Med Garn B, virka 1 fm i de nästa 6 m, byt till Garn A och virka 1 fm i de nästa 6 m* Upprepa från * till * varvet runt. Du måste virka med Garn B i maskorna i färg B och med Garn A i maskorna med färg A. Med Garn A virkas sm i första fm och 1 lm (se "hur...") Vänd

V3 (RS): *Med Garn A, virka (1 spike (se "SPECIAL MASKA"), 1 fm) x3. Byt till Garn B, (1 spike, 1 fm) x 3* Upprepa från * till * varvet runt. Byt till Garn A, sm i första fm, byt till Garn B med 1 lm. Vänd

V4 (AS): Det är samma som V3 men med Garn B. *Med Garn B, virka (1 spike, 1 fm) x3. Byt till Garn A, (1 spike, 1 fm) x 3* Upprepa från * till * varvet runt. Sm i första m och 1 lm med Garn A. Vänd

V5 till V8: Upprepa V3 och V4.

I slutet på V8, måste du förutse färgbytet och virka den sista 1 lm med Garn C, avsluta Garn B.

V9 (RS): Det är samma som V3 men med annan färg. *Med Garn C, virka (1 spike, 1 fm) x3. Byt till Garn A, (1 spike, 1 fm) x 3* Upprepa från * till * varvet runt. Byt till Garn C, sm i första fm, byt till Garn A med 1 lm. Vänd

V10 (AS): Det är samma som V3 men det börjar med Garn A. *Med Garn A, virka (1 spike, 1 fm) x3. Byt till Garn C, (1 spike, 1 fm) x 3* Upprepa från * till * varvet runt. Sm i första m och 1 lm med Garn C. Vänd

V11 till V14: Upprepa V9 och V10.

I slutet på V14, måste du förutse färgbytet och virka den sista 1 lm med Garn A, avsluta Garn C.

V15 till V32: Upprepa V3 till V14 en gång och V3 till V8 en gång till.

V33 (Handtag): Med Garn C, *virka (1 spike, 1 fm) x3. Byt till Garn A*, (1 spike, 1 fm) x 3 Upprepa från * till *. Sedan virkas handtag så här:



Korsa Garntrådarna



Fånga upp Garnet i gällande färg



1 lm



Korsa Garntrådarna och 4 lm, korsa Garntrådarna varje gång



Byt till Garn C och 6 lm, korsa Garntrådarna varje gång



Byt till Garn A och 1 lm. Hoppa över 2 färgblock (12 m).

Virka *med Garn A, (1 spike, 1 fm) x 3, byt till Garn C, (1 spike, 1 fm) x 3*, upprepa från * till * 2 gånger till, byt till Garn A, (1 spike, 1 fm) x 3, byt till Garn C. Virka det andra handtaget precis som det första, 5 lm, byt till Garn A, 6 lm. *Byt till Garn C, (1 spike, 1 fm) x 3, byt till Garn A, (1 spike, 1 fm) x 3* upprepa en gång. Byt till Garn C, sm i första fm, byt till Garn A med 1 lm. Vänd



V34 till V38: Upprepa V10 till V14.

Notera angående V34: virka i mönster hela vägen runt, virka 1 fm i varje lm på handtaget, med motsvarande färg.


Notera angående V35: virka i mönster hela vägen runt. Virka 1 spike maska på handtaget, sätt i virknålen i lm under motsvarande fastmaska.

V39 (RS): Bära med och kors Garnet. På RS, virka med Garn C, 5 sm, *byt till Garn A virka 6 sm, byt till Garn C, 6 sm* Upprepa från * till * varvet runt fram till sista färgblocket. Avsluta med Garn A, virka 6 sm, 1 sm i första m för att samla ihop varvet. Avsluta och fäst garnändarna


HUR MAN BÄR MED SIG GARNET



För att bära med sig garnet ska du virka över det Garn som du vill bära med dig. Så här ser det ut på avigsidan.



Sätt i virknålen i nästa maska, Garnet som ska bäras med har du ovanför virknålen. Fånga upp det arbetande garnet som vanligt och avsluta maskan, du virkar över det bärande garnet. Bilden visar när du virkar från rätsidan. Håll Garnet bakom arbetet.




Bilden visar när du virkar från avigsidan. Virka som från rätsidan men håll Garnet framför arbetet.

HUR DET BYTS FÄRG



Dra försiktigt i det Garn du bär. Dra inte för hårt, då kan omkretsen minska.



Detta görs för att undvika att garnet syns på avigsidan. Som här.



I sista maskan innan det byts färg, sätt i virknålen, gör ett omslag med nuvarande färg och dra igenom



På rätsidan, placera det arbetande garnet bakom arbetet




På avigsidan, placera det arbetande garnet framför arbetet



Gör ett omslag med den nya färgen och dra den genom de två öglorna på virknålen

HUR VARVET, NÄR DET VIRKAS RUNT, AVSLUTAS PÅ RS



Byt Garn på sista m på varven




Sm i första fm på varvet



Byt till Garn B med 1 lm, och vänd

HUR VARVET, NÄR DET VIRKAS RUNT, AVSLUTAS PÅ AS



Byt inte färg denna gång, virka
1 sm i första m på varvet



Sedan 1 lm, och vänd.

Mycket nöje!

Alexandra, Libère tes mailles

Jag hade älskat att få se ditt arbete. Om du använder Instagram tveka inte att tagga mig
@[libere.tes.mailles](https://www.instagram.com/libere.tes.mailles) eller använd hashtags #liberetesmailles #hobbiidesign. Tusen tack!!

