



STICKMÖNSTER

Morwenna

Tovad väska

Design: Claire Fairall | Hobbii Design

MATERIAL

2 nystan Wool i färg 22

Rundsticka 6 mm, 80 cm

Strumpstickor 6 mm

2 maskmarkörer

1 avlång träknapp - 30 mm

Ullnål

Maskhållare

GARNKVALITET

 **Wool**, Happy Sheep

100 % Ull

100 g = 162 m

STICKFASTHET

16 m x 24 varv = 10 cm x 10 cm.

FÖRKORTNINGAR

rm = rät maska

am = avig maska

2 rm tills = Sticka följande 2 maskor räta tillsammans som en maska. (1 maska minskad)

Ssk (slip slip knit) = lyft nästa m rätt, sedan 1 till rätt. För in vänster stickas spets, från vänster till höger, i framsidan av de två lyfta m och sticka båda m tillsammans = 1 maska minskad

rfb = rät maska i främre och bakre maskbågen

STORLEK

One size

MÅTT

Höjd: 18 cm

Bredd: 16 cm

Axelbandets längd: 106 cm

Innan tovning

Höjd: 31 cm, Bredd: 24 cm, Axelband: 122 cm

MÖNSTERINFORMATION

Väskan Morwenna är en liten tovad väska med lång axelrem och en praktisk öppning som knäpps med en avlång träknapp.

Den stickas fram och tillbaka på rundsticka, axelremmen stickas som en I-cord. Väskan sys ihop och tovas i tvättmaskinen.

HASHTAGS FÖR SOCIALA MEDIER

#hobbiidesign #hobbiimorwenna

KÖP GARNET HÄR

<https://shop.hobbii.se/morwenna-tovad-vaska>

FRÅGOR

Om du har frågor angående mönstret, är du välkommen att skriva till

kundservice@hobbii.se

Vi ber dig uppge mönstrets namn och nummer.

Lycka till med projektet!



Mönster



Väska

Börja med botten av väskan

Lägg upp 10 m på rundsticka 6 mm.

Sticka fram och tillbaka i slätstickning - slut inte till en ring.

Varv 1 * rfb, upprepa från * varvet ut. [20 m]

Varv 2 Sticka alla m avigt

Varv 3 * 1 rm, rfb, upprepa från * varvet ut. [30 m]

Varv 4-6 Sticka slätstickning, börja med ett avigt varv

Varv 7 * 2 rm, rfb, upprepa från * varvet ut. [40 m]

Varv 8-10 Sticka slätstickning, börja med ett avigt varv

Varv 11 * 3 rm, rfb, upprepa från * varvet ut. [50 m]

Varv 12-14 Sticka slätstickning, börja med ett avigt varv

Varv 15 * 4 rm, rfb, upprepa från * varvet ut. [60 m]

Varv 16-18 Sticka slätstickning, börja med ett avigt varv

Varv 19 * 5 rm, rfb, upprepa från * varvet ut. [70 m]

Varv 20-22 Sticka slätstickning, börja med ett avigt varv

Varv 23 * 6 rm, rfb, upprepa från * varvet ut. [80 m]

Varv 24-69 Sticka slätstickning, börja med ett avigt varv

Väsköppning

Varv 70 6 rm, maska av 34 m, 39 rm. [46] Sätt en maskmarkör i vardera ände på detta varv.

Du har nu 40 m, mellanrum genom avmaskade m, 6 m.

Varv 71 40 am. Lyft över resterande 6 m på en maskhållare.

Varv 72 34 rm, lyft över resterande 6 m på en maskhållare.

Du har nu (RS) 34 m, maskhållare (6 m), mellanrum genom avmaskade m, maskhållare (6 m).

34 m formar väsklocket, de vilande maskorna på maskhållaren formar axelremmen och de avmaskade maskorna är den främre väsköppningen.

Varv 73-80 (AS) Sticka slätstickning, börja med ett avigt varv

Varv 81 1 rm, ssk, sticka rm till det återstår 3 m, 2 rm tills, 1 rm. [32 m]

Varv 82 Sticka alla m avigt

Varv 83-98 Upprepa varv 81-82 åtta gånger till. [16 m]

Varv 99-100 Sticka slätstickning, börja med ett rätt varv

Varv 101 1 rm, ssk, sticka rm till det återstår 3 m, 2 rm tills, 1 rm. [14 m]

Varv 102-112 Sticka slätstickning, börja med ett avigt varv

Varv 113 1 rm, ssk, sticka rm till det återstår 3 m, 2 rm tills, 1 rm. [12 m]

Varv 114 Sticka alla m avigt

Varv 115 Maska av

Axelrem

Axelremmen stickas i två delar, en från vardera sidan av väskan, och fästs i mitten.

Använd 2 strumpstickor 6 mm.

Första halvdelen av remmen

Sätt de vilande maskorna från en maskhållare på en strumpsticka.

Varv 1 Sticka alla m rätt. Utan att vända arbetet. Skjut maskorna över till den andra änden av stickan med garnet bakom arbetet.

Upprepa varv 1 tills remmen är ca 61 cm lång. (resulterar i en tovad rem med en längd på 106 cm)

Maska av alla maskorna.

Andra halvdelen av remmen upprepa som för första halvdelen.

Så här justerar du axelremmens längd:

Längre axelrem: För varje ytterligare 10 cm av axelremmens önskade totala längd, sticka ytterligare 6 cm på BÅDA halvdelarna.

Montering

Sy ihop väskan med osynlig söm och avigsidorna mot varandra. Sy sömmen löst och anpassa den till stickningens trådspänning.

Lägg ihop uppläggningsmaskorna, nåla och sy sidsömmen. Denna söm är på baksidan av väskan under remmen.

Rikta in maskmarkörerna på varv 70 för sömmens övre del.

Sy ihop remmens två halvdelar med osynlig söm. Se till att remmarna inte är vridna innan du syr ihop dem!

Tovning

Tvätta väskan i tvättmaskin med ett enzymfritt tvättmedel utan optiska vitmedel eller sköljmedel. Tvätta den i 40 °C. Om du lägger in en liten handduk i samma tvätt ökar friktionen och tovningen går snabbare. När väskan är helt tovad är den tjock och inga stygn syns. De slutliga måtten bör vara cirka bredd 16 cm, höjd 18 cm, axelrem 106 cm. Om din väska är större, prova att tova den igen.

Innan tovning



Efter tovning



Avslutning

Din väska måste formas innan den torkar. Du bör räkna med att det tar 5 till 10 minuter att forma väskan. Materialet är flexibelt när det är vått och lätt att forma. Ta god tid på dig att forma väskans kropp och släta ut väskan lock.

Sträck ut väskans rem tills den mäter ca 106 cm.

När du är nöjd med formen på din väska kan du försiktigt fylla den med plastpåsar och sedan låta den torka långsamt i ett varmt rum.

Knapphål

När väskan är torr kan du göra knapphålet med en lite vass sax. Gör ett horisontellt snitt i väsklocket, 1,5 cm brett och 2 cm från väsklockets nederkant. Använd knapphålet som guide för att sy fast knappen.

Mycket nöje!

Claire Fairall Designs

